



```
### Prüfen der Konfigurationsparameter der RootCA
Install-AdcsCertificationAuthority -CAType RootCA
-CryptoProviderName
-RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
-KeyLength 2048 -HashAlgorithmName SHA256
-CACommonName "IchKannGarnIdee Enterprise RootCA"
-ValidityPeriod 1Years -ValidityPeriodUnit Days
-DatabaseDirectory "C:\Windows\System32\CertDB"
-LogDirectory "C:\Windows\System32\CertLog"
### Konfiguration der RootCA
Install-AdcsCertificationAuthority -CAType RootCA
-CryptoProviderName
-RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
-KeyLength 2048 -HashAlgorithmName SHA256
-CACommonName "IchKannGarnIdee Enterprise RootCA"
-ValidityPeriod 1Years -ValidityPeriodUnit Days
```



# PKI und CA in Windows-Netzwerken

## Das umfassende Handbuch

- ▶ Planung, Aufbau und Pflege einer Windows CA und PKI
  - ▶ Smartcards, BitLocker, S/MIME und IPsec in der Praxis
  - ▶ Kryptografiegrundlagen, Zertifikaterstellung, Schlüsselverwaltung, mehrstufige Authentifizierung

## Kapitel 2

# Aufbau einer Windows-CA-Infrastruktur

*In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie die für den geplanten Einsatz benötigten Zertifizierungsstellen installieren und anschließend die erfolgreiche Installation prüfen.*

Zu Beginn dieses Kapitels gehe ich kurz auf die Neuerungen in den Zertifikatdiensten seit Windows Server 2012 R2 ein. Administratoren, die bereits PKI-Erfahrung besitzen, erfahren so, was sich im Vergleich zu früheren Windows-Versionen geändert hat.

Neuerungen in Windows Server 2012 R2:

- ▶ Unterstützung von Richtlinien-Modulen für den *Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte* – Dadurch kann die Sicherheit erhöht werden, wenn Benutzer oder Geräte Zertifikate über den *Network Device Enrollment Service* (NDES) beziehen wollen. NDES ist die Microsoft-Implementierung des *Simple Certificate Enrollment Protocol* (SCEP).
- ▶ Der TPM-Schlüsselnachweis kann eingesetzt werden. Mit ihm kann die CA prüfen, ob verwendete private Schlüssel in einem *Trusted Platform Module* (TPM) sicher gespeichert sind.
- ▶ Windows PowerShell-Modul für die Zertifikatdienste – Es wurden neue PowerShell-Cmdlets für die Verwaltung der Zertifizierungsstelle hinzugefügt, insbesondere für die Sicherung und die Wiederherstellung.

Neuerungen in Windows Server 2016:

- ▶ Mit Windows Server 2016 können Smartcard-Zertifikate zum Schlüsselnachweis verwendet werden. In früheren Versionen musste hier ein TPM-Chip verwendet werden. Dadurch können virtuelle Smartcards mit einem Schlüsselnachweis ausgerollt werden, der auf einer physischen Smartcard basiert.
- ▶ Bei Verwendung des *Registrierungsdienstes für Netzwerkgeräte* kann mit Windows Server 2016 der Schlüsselnachweis verwendet werden.

Neuerungen in Windows Server 2019:

- ▶ In Windows Server 2019 sind keine Neuerungen für die Zertifikatdienste enthalten.

## 2.1 Notwendige Parameter und Rahmenbedingungen für eine CA-Installation

Bevor Sie mit der eigentlichen Installation der ersten Zertifizierungsstelle beginnen können, müssen noch ein paar Rahmenbedingungen und Parameter geklärt werden, die in der folgenden Liste definiert werden:

- ▶ **Sicherheitsanforderungen** – Bei den Sicherheitsanforderungen, die an eine Zertifizierungsstelle gestellt werden, geht es primär darum, zu definieren, welche »Art« von Zertifikaten durch die Zertifizierungsstelle ausgestellt wird. Dies können Maschinenzertifikate sein, die von Clients oder Netzwerkgeräten zur Authentifizierung verwendet werden. Andererseits können aber auch Benutzerzertifikate ausgestellt werden, mit denen zum Beispiel Zahlungsverkehr autorisiert wird.

Damit wird klar, dass an eine *Maschinenzertifikat-Zertifizierungsstelle* geringere Sicherheitsanforderungen gestellt werden als an eine Zertifizierungsstelle, mit deren Zertifikaten man Zahlungsverkehr autorisieren kann. Muss zum Beispiel eine Zahlungsanweisung mit einem Zertifikat eines berechtigten Benutzers autorisiert werden, könnte ein Angreifer ebenfalls Zahlungen autorisieren, sobald er es schafft, an den privaten Schlüssel des Zertifikats zu gelangen oder ein anderes, vergleichbares Zertifikat unberechtigterweise zu erstellen.

Eine Zertifizierungsstelle wird üblicherweise im Tier-0 platziert. Das Tier-Modell (<https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/securing-privileged-access/securing-privileged-access-reference-material>) dient dazu, schützenswerte Systeme vor nicht berechtigtem Zugriff zu schützen. So können sich an Systemen eines bestimmten Tiers nur die Administratoren anmelden, die zum gleichen Tier gehören.

- ▶ **Anzahl der Ebenen** – In der Praxis findet man Zertifizierungsstellen-Infrastrukturen mit 1 bis 3 Ebenen. Die häufigste Variante ist eine zweistufige CA-Infrastruktur. Die Gründe für den Einsatz mehrerer Ebenen ergeben sich aus den Sicherheitsanforderungen. Durch den Einsatz einer *Offline RootCA* in der obersten Ebene haben Sie die Möglichkeit, die untergeordnete Zertifizierungsstelle zu sperren und können so Clients die Information zukommen lassen, dass die Zertifizierungsstelle (und alle von ihr ausgestellten Zertifikate) kompromittiert wurden. Bei einer einstufigen Zertifizierungsstelle können Sie die Zertifizierungsstelle nicht auf eine Sperrliste setzen, da Sie für das RootCA-Zertifikat keine Sperrlisteninformationen konfigurieren und keine Sperrlisten veröffentlichen können.

Setzt man eine zweistufige Zertifizierungsstellen-Infrastruktur ein, wird in aller Regel die RootCA offline betrieben und die untergeordnete SubCA mit dem Netzwerk verbunden.

Dreistufige Infrastrukturen beinhalten zusätzlich eine Richtlinien-Zertifizierungsstelle (PolicyCA). Sie werden dann eingesetzt, wenn es mehrere untergeordnete

Zertifizierungsstellen gibt, an die ähnliche Sicherheitsanforderungen gestellt werden, die aber untereinander unterschiedliche Anforderungen haben, die jeweils von der PolicyCA vorgegeben werden.

- ▶ **Hardware Security Modules** (HSM, teilweise auch als *Hardware Storage Module* bezeichnet) – sind Speichergeräte, auf denen Schlüsselmaterial abgelegt werden kann und kryptografische Operationen durchgeführt werden können (Erstellen von Schlüsseln und Signaturopoperationen, wie das Signieren einer Sperrliste). Es gibt diese Geräte als »Einbauversion«, als Netzwerkversion oder als USB-Version zum Anstecken an den Server. Eine Beschreibung zu HSM finden Sie in Abschnitt 2.8.1.
- ▶ **Administrationspersonal für die CA** – Eine der wichtigsten Fragen rund um die Zertifizierungsstelle ist die, wer sie administrieren soll. Abhängig vom Einsatzzweck der Zertifikate muss Ihnen bewusst sein, dass der Administrator der Zertifizierungsstelle die volle Kontrolle über die Zertifizierungsstelle und damit auch über die Zertifikate hat, die ausgestellt wurden. Dadurch könnte die Möglichkeit entstehen, dass der CA-Administrator sich über ein Zertifikat Domänenadministratorrechte oder Organisationsadministrator-Rechte beschaffen kann.

Es stellt sich nun die Frage, ob die Administratoren der Umgebung (Active Directory) die gleichen Personen sind, die auch die Zertifizierungsstelle betreuen. Ist dies der Fall, kann es sein, dass eine Rollentrennung nicht sinnvoll ist, da hierbei die Komplexität erhöht wird, jedoch der Sicherheitsgewinn überschaubar ist.

Werden jedoch Personen mit der Administration der Zertifizierungsstelle betraut, die nicht auch mit der Verwaltung des Active Directory beauftragt sind, ist die Trennung in weitere Rollen sinnvoll, um einen Missbrauch der Rechte zu erschweren.

- ▶ **Rollentrennung** – Eine Windows-Zertifizierungsstelle kennt die Verwaltungsrollen aus Tabelle 2.1, die an die PKI-Rollen der Common Criteria (<https://www.commoncriteriaportal.org/pps/>) angelehnt sind.

### Lokale Rechte auf der Zertifizierungsstelle

Ein Konto mit lokalen Rechten auf der Zertifizierungsstelle kann die Rollentrennung wieder aufheben.

Rolle	Berechtigung	Verwendungszweck
CA-Administrator	Verwaltung der Zertifizierungsstelle	Hauptverwalter der CA mit der Berechtigung, die Rollen zu definieren. Besitzt das Recht, das CA-Zertifikat zu erneuern.

Tabelle 2.1 Berechtigungsrollen in einer Windows-CA

Rolle	Berechtigung	Verwendungszweck
Zertifikatverwaltung	Ausstellen und Verwalten von Zertifikaten	Durchführen von Sperrungen und das Genehmigen von Zertifikatanforderungen, die nicht automatisch genehmigt wurden
Sicherungs-Operator	Sichern und Wiederherstellen von Dateien und Ordnern	Dieses Konto darf das System sichern und wiederherstellen.
Auditor	Verwaltung der Überwachungs- und Sicherheitsprotokolle	Konfiguration, Auswertung der Überwachungsprotokolle (Ereignisanzeige)
Registrierende	Lesen- und Registrieren-Recht auf Zertifikatvorlagen	Benutzer, Computer oder Dienste, die das Recht haben, Zertifikate anzufordern

Tabelle 2.1 Berechtigungsrollen in einer Windows-CA (Forts.)

- **Maximale Laufzeit eines Nutzerzertifikats** – Die maximale Laufzeit eines Nutzerzertifikats (Benutzer, Dienst oder Computerkonto) definiert indirekt die maximale Laufzeit der Zertifizierungsstellen. Eine Zertifizierungsstelle kann keine Zertifikate ausstellen, die länger gültig sind als ihr eigenes Zertifizierungsstellenzertifikat.
- **Maximale Laufzeit der Zertifizierungsstelle** – Beispiel: Die Zertifikate für die Clientcomputer sollen 3 Jahre lang gültig sein. (3 Jahre sind der Zyklus, in dem Clientcomputer in Firmen für gewöhnlich ausgetauscht werden.) Ist aber die Laufzeit der Zertifizierungsstelle auf 5 Jahre begrenzt, müssten Sie nun bereits nach 2 Jahren das CA-Zertifikat erneuern, um die maximale Laufzeit für die Client-Zertifikate gewährleisten zu können.

Eine Faustformel für die maximale Laufzeit einer untergeordneten Zertifizierungsstelle lautet:

$$(Maximale\ Laufzeit\ eines\ Nutzerzertifikats \times 2) + Reservezeit$$

In unserem Beispiel wären das  $3\ Jahre \times 2 + 1 = 7$  Jahre. Für eine Stammzertifizierungsstelle verwenden Sie als Faustformel:

$$(2 \times Laufzeit\ der\ untergeordneten\ Zertifizierungsstelle) + Reservezeit$$

In unserem Beispiel sind das  $2 \times 7 + 1 = 15$  Jahre.

- **Schlüssellänge und Algorithmen des CA-Zertifikats** – Bei der Schlüssellänge gilt grundsätzlich: je größer, desto sicherer. Es ist jedoch Vorsicht geboten: Manche Clients (besonders Telefone oder andere Netzwerkgeräte) haben unter Umstän-

den Probleme mit bestimmten Schlüssellängen bzw. bestimmten Algorithmen. Dabei kann es auch zu dem Problem kommen, dass Clients CA-Zertifikate nicht akzeptieren, wenn eine bestimmte Schlüssellänge überschritten wird. Die maximale Schlüssellänge bei einer Windows-Zertifizierungsstelle hängt von dem verwendeten Algorithmus ab.

Zu beachten ist aber: Es gibt Algorithmen, die mit geringerer Schlüssellänge eine deutlich höhere Sicherheit gewährleisten als veraltete Algorithmen (z. B. RSA) mit großer Schlüssellänge.

- **Speicherort des CA-Zertifikats und der Sperrlisten** – Damit Clients die Gültigkeit von Zertifikaten prüfen können, muss der Client auf die Sperrliste der CA zugreifen können. Mögliche Speicherorte für Sperrlisten sind:
  - Webserver
  - LDAP (Active Directory)
  - File-Server
  - FTP

Die Speicherorte der Sperrlisten hängen davon ab, von »wo« Sie die Zertifikate verwenden wollen. Werden Zertifikate nur innerhalb des lokalen Netzwerks eingesetzt, wird vermutlich das Speichern innerhalb des Active Directory (LDAP) die einfachste Implementierung sein, da – beim Einsatz mehrerer Domänencontroller – automatisch eine Hochverfügbarkeit der Sperrliste gewährleistet wird. Sollen jedoch Clients von außerhalb des Netzwerks Sperrlisten abrufen können (oder Netzwerkkomponenten und Clients, die nicht der Domäne angehören), ist der Einsatz von HTTP zweckmäßig. Hierbei bietet es sich an, auch für die interne Verwendung den öffentlichen Namensraum zu nutzen, da durch diese Maßnahme die Einträge der Sperrlisten-Verteilungspunkte in den Zertifikaten reduziert werden können und damit die Prüfung schneller erfolgen kann. Die HTTP-Veröffentlichungspunkte müssen Sie dann über einen Netzwerklastenausgleich hochverfügbar bereitstellen.

- **Aktualisierungsintervall der Sperrlisten** – Mithilfe der Sperrlisten kann die Gültigkeit eines Zertifikats geprüft werden. Je länger die Laufzeit (und damit die Gültigkeit) einer Sperrliste ist, desto länger dauert es, bis gewährleistet werden kann, dass alle Clients die Informationen über das Sperren eines Zertifikats erhalten. Für jede Zertifizierungsstelle der Infrastruktur kann eine eigene Sperrlistenlaufzeit konfiguriert werden. Die Laufzeit einer Sperrliste kann ohne größeren Aufwand im laufenden Betrieb geändert werden. Zu beachten ist aber, dass eventuell Clients Sperrlisten mit der alten Laufzeit heruntergeladen haben und die Änderung erst nach Ablauf der alten Gültigkeitsdauer wirksam wird.
- **Einsatz eines Online-Responders** – Möchten Sie die Verzögerung beim Herunterladen und Aktualisieren von Sperrlisten reduzieren oder möchten Sie die Daten-

menge reduzieren, die Clients von den Sperrlisten-Verteilungspunkten herunterladen, dann sollten Sie über den Einsatz eines Online-Responders nachdenken. Dabei werden die Sperrinformationen für jeweils ein angefragtes Zertifikat unter Verwendung der Seriennummer des Zertifikats bei einer zentralen Stelle abgefragt, und der Online-Responder liefert dann die entsprechende Antwort, ob das Zertifikat gesperrt wurde oder nicht. Ein Online-Responder verwendet das *Online Certificate Status Protocol* (OCSP), das von Windows-Clients ab Vista unterstützt wird. Bei Clients mit Nicht-Microsoft-Betriebssystem muss geprüft werden, ob sie OCSP unterstützen.

► **Schlüsselarchivierung** – Bei der Schlüsselarchivierung wird der private Schlüssel, der zu einem Zertifikat gehört, in die Datenbank der Zertifizierungsstelle gesichert. Üblicherweise verbleibt der private Schlüssel beim Client – oder bei der Komponente, die das Schlüsselpaar generiert – und wird nicht übertragen. Werden nun aber Zertifikate für eine (dauerhafte) Verschlüsselung von Daten verwendet, kann es notwendig sein, eine Sicherung des privaten Schlüssels vorzuhalten, sollte der »originale« verloren gehen, weil zum Beispiel das Profil des Benutzers oder die Festplatte des Computers gelöscht wurde.

Werden Zertifikate mit dem Zweck *Verschlüsselung* verwendet, sollte die Zertifizierungsstelle so konfiguriert werden, dass sie die Schlüssel archiviert. Dabei werden Schlüsselwiederherstellungssagenten eingerichtet, die in der Lage sind, im Notfall private Schlüssel wiederherzustellen.

► **Name der Zertifizierungsstelle** – Immer wieder spannend ist die Namensfindung für Zertifizierungsstellen. Bedenken Sie, dass der Name einer Zertifizierungsstelle nachträglich nicht mehr geändert werden kann. Möchten Sie den Namen nachträglich ändern, müssen Sie die Zertifizierungsstelle deinstallieren oder eine neue Zertifizierungsstelle mit dem neuen Namen installieren.

Bei der Namensfindung sollten Sie auch betrachten, wer in Kontakt mit Zertifikaten der Zertifizierungsstelle kommt, denn der Name der Zertifizierungsstelle (der nicht der Hostname des CA-Computers sein sollte) ist damit eventuell von »außen« sichtbar.

Der Name der Zertifizierungsstelle kann nicht mehr als 64 Zeichen lang sein. Sie können Probleme bekommen, wenn Sie Sonderzeichen verwenden. Ein »\_« zum Beispiel kann von einigen Routern nicht ausgewertet werden, wenn diese auf die CA zugreifen oder Zertifikate verwenden sollen, die von einer Zertifizierungsstelle stammen, die Unicode-Zeichen verwendet.

► **Physische CA oder virtuelle CA** – Grundsätzlich ist es unerheblich, ob die Zertifizierungsstelle als physischer Computer oder als virtuelle Maschine betrieben wird. Sie sollten aber daran denken, dass eine physische Maschine eventuell einfacher vor nicht berechtigtem Zugriff geschützt werden kann als eine virtuelle Maschine, bei der zum Beispiel die Virtualisierungsadministratoren Zugriff auf die

virtuelle Maschine (per Snapshot) oder auf die virtuellen Festplatten besitzen. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich unter Windows Server 2016 der Einsatz von *geschützten virtuellen Maschinen* (*Shielded-VMs*).

Der Vorteil einer virtuellen Maschine ist die Entkopplung von der Hardware, sodass eine Wiederherstellung der kompletten Maschine einfacher ist.

- **Server Core oder Installation mit grafischer Oberfläche** – Eine Windows-Zertifizierungsstelle kann auf einem Windows Server mit grafischer Oberfläche oder auf einem Windows Server Core installiert werden. Ein Server Core bietet eine geringere Angriffsfläche, da ein Großteil der Binärdateien nicht mitinstalliert und damit nicht geladen wird. Die Verwaltung des Server Core erfolgt lokal über die Kommandozeile und die PowerShell oder remote über die gewohnten Verwaltungstools. Bei einem Server Core kann es zu Funktionseinschränkungen bei den Exit-Modulen kommen, da die notwendigen Binärdateien nicht vorhanden sind.
- **Verwendungszwecke der Zertifikate** – Im Vorfeld sollten Sie sich überlegen, wozu die Zertifikate, die von den Zertifizierungsstellen ausgestellt werden, verwendet werden sollen.

Durch das Auflisten und Dokumentieren der verschiedenen Zertifikatsverwendungen werden zusätzliche Anforderungen an die Zertifizierungsstellen sichtbar und können definiert werden.

Beispiele für mögliche Einsatzwecke für Zertifikate sind:

- CA-Zertifikate
- Benutzeroauthentifizierung
- Computerauthentifizierung
- IPSec
- Serverauthentifizierung
- Webserver
- Dateiverschlüsselung
- E-Mail-Signatur
- E-Mail-Verschlüsselung

Zu den verschiedenen Einsatzszenarien gehören entsprechende Schlüsselverwendungen:

- digitale Signatur
- Schlüsselverschlüsselung
- Datenverschlüsselung
- Zertifikatsignatur
- Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienst (*Certificate Enrollment Policy*, CEP) und Zertifikatregistrierungs-Webdienst (*Certificate Enrollment Web Services*, CES)

Standardmäßig kontaktiert ein Client einer Active Directory-Umgebung, der ein Zertifikat bekommen möchte, die Zertifizierungsstelle mittels DCOM (*Distributed Component Object Model*), das einen RPC-Aufruf (*Remote Procedure Call*) an die Zertifizierungsstelle sendet.

Eine RPC-Verbindung besteht aus mehreren Kommunikationsverbindungen. Die erste Verbindung wird zum Zielport 135 (RPC-Endpoint-Mapper) aufgebaut, über den der Server dem Client einen dynamischen Highport zuweist (ab Windows Server 2008 ist der Port-Bereich 49152 bis 65535). Die folgende Kommunikation erfolgt dann über diesen sogenannten Highport.

Möchten Sie nun die Kommunikation zu einem Zielsystem schützen, das RPC verwendet, können Sie entweder die Anzahl der dynamischen Highports einschränken (was jedoch die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen beschränkt), oder Sie müssen den dynamischen Port-Bereich in der Firewall freigeben.

Damit nun Clients aus unsicheren Netzwerken Zugriff auf eine Zertifikatregistrierungsstelle bekommen können, wurden mit Windows Server 2008 R2 zwei neue Rollendienste für die Zertifizierungsstelle bereitgestellt. Diese können auch dann eingesetzt werden, wenn Netzwerkregeln existieren, die eine Kommunikation über Highports zwischen bestimmten Netzwerksegmenten untersagen.

Ein Client baut zu den beiden Diensten eine Verbindung mittels HTTPS auf, und die beiden Server verwenden dann die entsprechenden Protokolle (RPC bzw. LDAP), um auf die Zielsysteme zuzugreifen. Dadurch kann die Kommunikation zur Zertifizierungsstelle eingeschränkt werden, wodurch die Angriffsfläche in Richtung Zertifizierungsstelle reduziert wird. Der Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienst stellt eine Verbindung zu einem Domänencontroller per LDAP auf, und der Zertifikatregistrierungs-Webdienst verbindet sich per RPC mit der Zertifizierungsstelle. Sie sollten prüfen, ob Sie diese Funktion benötigen und einsetzen wollen.

► **Zertifikatrichtlinie (Certificate Policy)** – Eine Zertifikatrichtlinie ist ein Dokument, das regelt, wie ein Client ein Zertifikat bekommt. Dabei wird definiert, wie sich der Client authentifizieren muss und ob weitere Schutzmechanismen etabliert werden, um z. B. die Identität des Antragstellers zu überprüfen (Firmenausweis). Dabei werden in der Zertifikatrichtlinie üblicherweise für verschiedene Zertifikatverwendungen auch verschiedene starke Authentifizierungen gefordert. Die Richtlinie regelt dabei auch, wo die privaten Schlüssel der Zertifikate gespeichert werden dürfen und welche Gründe zu einer Sperrung des Zertifikats führen. Häufig werden in Zertifikatrichtlinien verschiedene Klassen definiert, die dann beschreiben, welche »Hürden« ein Client nehmen muss, um ein entsprechendes Zertifikat zu erhalten.

► **Zertifikatverwendungsrichtlinie (Certificate Practice Statement)** – Ein Certificate Practice Statement (CPS) definiert, wie die Zertifizierungsstelle betrieben und

geschützt wird. Ein CPS wird dabei häufig anhand von RFC 3647 erstellt und besteht aus einem Standardformat, das folgende Abschnitte beinhalten kann:

- **Einführung:** Sie enthält eine kurze Information über das Ziel der Zertifizierungsstelle und ihren Einsatz – also darüber, wer als Client Zertifikate von der Zertifizierungsstelle bezieht.
- **Verantwortlichkeiten:** Wer ist Ansprechpartner für die Zertifizierungsstelle und wer ist verantwortlich?
- **Identifizierung und Authentifizierung:** Hier wird definiert, wie Clients identifiziert werden und ob weitere Authentifizierungen zum Anfordern eines Zertifikats notwendig sind.
- **Zertifikate, Sperrlisten und OCSP-Profile:** Hier wird beschrieben, welche Zertifikat-Typen ausgestellt werden und welche Gründe für eine Sperrung infrage kommen. Zusätzlich werden die Informationen über die Sperrprüfung (Sperrlisten/OCSP) hinterlegt.




Abbildung 2.1 Option mit Informationen zur Ausstellererklärung (CPS)

Eine Zertifikatverwendungsrichtlinie wird üblicherweise veröffentlicht und für Clients erreichbar hinterlegt. Ein Link zu dem Dokument wird im Zertifikat hinterlegt, sodass ein Client, der Kontakt zu einem Zertifikat hat, direkt diese Informationen (manuell) abrufen kann.

In Abbildung 2.1 sehen Sie das Zertifikat des Webservers des Rheinwerk-Verlages. Bei diesem Zertifikat wurde durch die ausstellende Zertifizierungsstelle ein Link hinterlegt (siehe Abbildung 2.2), unter dem das CPS oder auch weitere Dokumente der Zertifizierungsstelle abgerufen werden können.




Abbildung 2.2 Link zum CPS der Zertifizierungsstelle

### 2.1.1 Festlegen der Zertifikate, die ausgestellt werden

Um den notwendigen Funktionsumfang der Zertifizierungsstelle(n) zu definieren, kann es hilfreich sein, zuerst eine Übersicht zu erstellen, die aufschlüsselt, welche Zertifikate ausgestellt werden sollen und welche Anforderungen an die einzelnen Zertifikate bestehen.

Tabelle 2.2 und Tabelle 2.3 zeigen eine mögliche Übersicht der Informationen, die Sie sammeln können, um die notwendigen Entscheidungen treffen zu können. Die Tabelle wurde zweigeteilt. Tabelle 2.3 muss hinter Tabelle 2.2 angefügt werden (anhand der Zeilennummer)

Zeile	Computer/ Benutzer	Zielgruppe	Laufzeit	Automatisch registrieren
1	Computer	Domänencontroller	1 Jahr	Ja
2	Computer	Webserver (ichkanngarnix\CertWebserver)	3 Jahre	Nein
3	Benutzer	Buchhaltungsbenutzer	1 Jahr	Ja
4	Benutzer	Buchhaltungsbenutzer	5 Jahre	Ja

Tabelle 2.2 Dokumentation der Anforderungen an die Zertifikatvorlagen (Teil 1)

Zeile	Computer/ Benutzer	Schlüssel- export	Schlüssel- archivierung	Einschrän- kungen bekannt	Bemerkungen
1	Computer	Nein	Nein	Keine	
2	Computer	Nein	Nein	Keine	

Tabelle 2.3 Dokumentation der Anforderungen an die Zertifikatvorlagen (Teil 2)

Zeile	Computer/ Benutzer	Schlüssel- export	Schlüssel- archivierung	Einschrän- kungen bekannt	Bemerkungen
3	Benutzer	Nein	Nein	Keine	Veröffentlichung im AD, um doppelte Ausstellung zu verhindern
4	Benutzer	Nein	Ja	Keine	Veröffentlichung im AD

Tabelle 2.3 Dokumentation der Anforderungen an die Zertifikatvorlagen (Teil 2) (Forts.)

## 2.2 Installationsvoraussetzungen für eine CA

Soll eine Online-Zertifizierungsstelle installiert werden, muss sichergestellt sein, dass das Betriebssystem einen aktuellen Patch-Stand (über *Windows Update* oder besser einen *Windows Server Update Service*, WSUS) besitzt und dass ein Virenschanner installiert ist. Eine Online-CA muss auch während des Betriebs mit Updates und Virensignaturen versorgt werden.

Bei einer Offline-CA ist dies nicht unbedingt notwendig, da eine Offline-Zertifizierungsstelle nie an ein produktives Firmennetzwerk angeschlossen wird. Updates werden dort nur aufgespielt,

- ▶ wenn dies aus Betriebssicht notwendig ist, da zum Beispiel Fehler in einem Update behoben wurden oder durch ein Update benötigte Funktionen erweitert oder hinzugefügt werden, oder
- ▶ wenn der Lifecycle es erfordert, damit die Umgebung weiter unterstützt und im Fehlerfall mit einem Hotfix des Herstellers versorgt wird, falls es zu einem technischen Ausfall kommt, der z. B. auf einem Softwarefehler basiert.

Jede Zertifizierungsstelle sollte gehärtet werden. Dazu gibt es entsprechende Beschreibungen und Anleitungen auf der Microsoft-Website. Ich stelle im Folgenden die Tools *Security Compliance Manager* (SCM) und *Security Compliance Toolkit* vor.

### 2.2.1 Security Compliance Manager

Aktuell gibt es noch ein Tool, mit dem zusätzliche Informationen und Vorlagen für Konfigurationsempfehlungen von Microsoft geprüft und definiert werden: der *Security Compliance Manager* (SCM, siehe Abbildung 2.3).



Abbildung 2.3 Der Startbildschirm des Security Compliance Managers

Der Security Compliance Manager ist bei Microsoft als kostenloser Download unter [www.aka.ms/scm](http://www.aka.ms/scm) verfügbar.

Microsoft hat das Tool jedoch abgekündigt und wird es vermutlich nicht weiterentwickeln. Es gibt aber aktuell darin Informationen bis zu Windows Server 2016 mit verschiedenen Rollen, die installiert werden können.

Der SCM kann auf einem Betriebssystem ab Windows 7 installiert werden. Die notwendige SQL-Express-Installation kann von dem Installationsassistenten mit übernommen werden.

Über die Menüleiste (siehe Abbildung 2.4) können Sie mithilfe des Menüpunktes FILE nach Aktualisierungen und neuen Vorlagen (z. B. für neue Betriebssysteme) suchen und diese herunterladen.



#### SCM ist abgekündigt

Noch einmal der Hinweis: Das Tool ist abgekündigt, und es gibt nach Windows Server 2016 keine Aktualisierungen mehr. Trotzdem kann sich das Tool zum Nachschlagen von Informationen bzw. zum Lernen als sehr nützlich erweisen!




Abbildung 2.4 Suche nach Updates

Nachdem das System Kontakt zum Microsoft-Server aufgenommen hat, wird die aktuelle Liste der Programm-Updates und Vorlagen-Updates angezeigt (siehe Abbildung 2.5) und Sie können auswählen, welche Vorlagen Sie herunterladen wollen.



Abbildung 2.5 Liste der verfügbaren Updates für den SCM

Da die Software für die Aktualisierungen eine Internetverbindung benötigt, ist es ratsam, die Software auf einem Desktop-Client zu installieren, der über eine Internetverbindung verfügt. Von diesem Client aus können Sie dann die Konfigurationseinstellungen exportieren und auf die Serverbetriebssysteme, die vielleicht keinen Internetzugang haben, übertragen bzw. per Gruppenrichtlinie anwenden.

Es kann sinnvoll sein, mehrfach nach Updates zu suchen. Vorhandene *Application Updates* schalten neue Funktionen frei, und damit sind eventuell neue Update-Funktionen vorhanden.

Nach dem Ende des Downloads startet ein Installationsassistent, der Sie durch die Installation des Programm-Updates bzw. durch den Import der Vorlagen führt (siehe Abbildung 2.6).



Abbildung 2.6 Ergebnis der Aktualisierung

Nachdem die Updates eingespielt sind, stehen neue Einträge zur Verfügung (u. a. für Windows Server 2016). Für Windows Server 2012 gibt es für die Rolle *Zertifikatdiensste* auch eine Liste der verfügbaren Systemdienste auf einem Windows Server und die Konfigurationsempfehlung für eine Zertifizierungsstelle. In der Auflistung der Dienste (siehe Abbildung 2.7) sehen Sie, wie die Standardeinstellung eines Dienstes auf dem ausgewählten Betriebssystem konfiguriert ist (Spalte **DEFAULT**) und wie die Microsoft-Empfehlung für die Startart des Dienstes lautet (Spalte **MICROSOFT**). Ist eine Vorlage manuell angepasst worden, stehen diese Werte in der Spalte **CUSTOMIZED**.

Der SCM bietet zusätzliche Informationen zur Funktion des Dienstes und dazu, welche Auswirkungen es hat, wenn der Dienst deaktiviert wird.

Für Windows Server 2016 werden auch Auflistungen angeboten, die erläutern, wie die Server-Härtung mithilfe der Sicherheitsoptionen konfiguriert werden kann.

Abbildung 2.7 Anzeige der Vorlagen

In Abbildung 2.8 erkennen Sie, dass der SCM eine Liste mit über 1000 Einstellungen für Windows Server 2016 bereitstellt. Hier werden – wie bei den Diensten – die Default-Einstellungen des Betriebssystems und die Empfehlung von Microsoft angezeigt. Diese Empfehlung kann durchaus von der Default-Einstellung abweichen, da eine Einstellung aus Sicherheitssicht vielleicht anders konfiguriert sein sollte oder sich die Empfehlung mit der Zeit geändert hat. Bei der Entwicklung eines Betriebssystems ist schließlich immer ein Spagat zwischen Funktionalität (Kompatibilität) und Sicherheit notwendig.

Der Security Compliance Manager kann die Einstellungen über die Export-Optionen speichern, sodass diese auf anderen Systemen angewendet bzw. per Gruppenrichtlinie verteilt werden können.

Zusätzlich können Sie eigene Einstellungen importieren und dann mithilfe des Tools analysieren und dokumentieren.

Möchten Sie eine Gruppenrichtlinie, die mithilfe des SCM gesichert wurde, in das Active Directory importieren, bietet es sich an, dies mithilfe der PowerShell zu tun, da die grafischen Optionen in der Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole nicht immer zuverlässig arbeiten und die Erfahrung zeigt, dass häufig die gesicherten Informationen nicht als Sicherung erkannt werden. Dieser Umstand kann durch die PowerShell kompensiert werden.




Abbildung 2.8 Sicherheitsoptionen für Windows Server 2016

Auf einem System, auf dem die Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole installiert ist, steht das PowerShell-Modul für Gruppenrichtlinien zur Verfügung.

Mithilfe der folgenden Befehle können Sie eine neue Gruppenrichtlinie (auch als GPO, Gruppenrichtlinienobjekt, bezeichnet) erstellen und die Einstellungen aus dem Backup importieren:

```
New-GPO -Name "Name der neuen GPO"
Import-GPO -Path 'Pfad zum Backup' -BackupId <ID im Backup-Ordner>
-TargetName "Name der neuen GPO"
```

Die `BackupId` entspricht dem Ordnernamen (siehe Abbildung 2.9) ohne die geschweiften Klammern.

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > GPOBackup > {460d286c-3208-4063-a1b5-2b030c7467f9} >			
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DomainSysvol	31.08.2017 19:16	Dateiordner	
Backup	31.08.2017 19:15	XML-Dokument	6 KB
bkupInfo	31.08.2017 19:15	XML-Dokument	1 KB

Abbildung 2.9 Inhalt des Backup-Ordners

Nachdem der Import durchgeführt wurde (siehe Abbildung 2.10), können Sie das Gruppenrichtlinienobjekt wie gewohnt in der Verwaltungskonsole bearbeiten (siehe Abbildung 2.11) und bei Bedarf die Sicherheitseinstellungen anpassen.

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name "WS2012-CA"
Import-GPO -Path 'C:\GPOBackup\' -BackupId '460d286c-3208-4063-a1b5-2b030c7467f9' -TargetName "WS2012-CA"

DisplayName : WS2012-CA
DomainName : training.corp.ichkangarnix.de
Owner : TRAINING\Domänen-Admins
Id : 7e0b899e-4c70-4d5d-8019-83c17227aaec
GpoStatus : AllSettingsEnabled
Description :
CreationTime : 31.08.2017 19:44:17
ModificationTime : 31.08.2017 19:44:18
UserVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter :

DisplayName : WS2012-CA
DomainName : training.corp.ichkangarnix.de
Owner : TRAINING\Domänen-Admins
Id : 7e0b899e-4c70-4d5d-8019-83c17227aaec
GpoStatus : UserSettingsDisabled
Description :
CreationTime : 31.08.2017 19:44:17
ModificationTime : 31.08.2017 19:44:18
UserVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 1, SysVol Version: 1
WmiFilter :
```

Abbildung 2.10 Import der Gruppenrichtlinie

Abbildung 2.11 Anzeige der Einstellungen der importierten Gruppenrichtlinie

## 2.2.2 Security Compliance Toolkit

Als Nachfolger des Security Compliance Managers ist das *Security Compliance Toolkit* unter <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319> verfügbar.

Version:	Date Published:
1.0	9/24/2019
File Name:	File Size:
Windows 10 Version 1903 and Windows Server Version 1903 Security Baseline.zip	1.3 MB
LGPO.zip	797 KB
Office365-ProPlus-Sept2019-FINAL.zip	538 KB
PolicyAnalyzer.zip	1.6 MB
Windows 10 Version 1507 Security Baseline.zip	904 KB
Windows 10 Version 1607 and Windows Server 2016 Security Baseline.zip	1.5 MB
Windows 10 Version 1709 Security Baseline.zip	1.0 MB
Windows 10 Version 1803 Security Baseline.zip	1.1 MB
Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 Security Baseline.zip	1.3 MB
Windows Server 2012 R2 Security Baseline.zip	699 KB

Abbildung 2.12 Inhalte des Security Compliance Toolkits

Das Toolkit besteht aus folgenden Komponenten (siehe Abbildung 2.12):

- ▶ Local GPO Tool (LGPO)
- ▶ Policy Analyzer
- ▶ Vorlagen

Mithilfe des *Local GPO Tools* können Sie lokale Richtlinien verwalten. Der *Policy Analyzer* (siehe Abbildung 2.13) liefert Informationen rund um die Konfigurationsempfehlungen von Microsoft – ähnlich wie der Security Compliance Manager.

Abbildung 2.13 Informationen zu den empfohlenen Einstellungen

Mithilfe des Policy Analyzers können Sie die Einstellungen nach Excel exportieren und damit einfach dokumentieren.

### 2.3 Installation der AD CS-Rolle

Die Installation einer Windows-Zertifizierungsstelle erfolgt in drei Schritten:

1. Installation der Rollen (Binärdateien)
2. Konfiguration der Rollen (Installations-/Konfigurationsassistent)
3. Konfigurationen nach der Installation (Anpassungen)

Die Binärdateien können am einfachsten über den Server-Manager installiert werden. Der Server-Manager ist ein Verwaltungstool, das automatisch gestartet wird, wenn Sie sich mit Administratorrechten an einem Server anmelden (siehe Abbildung 2.14). In ihm können Sie dann sowohl den lokalen Server verwalten als auch weitere Server (z. B. auch Server Core-Installationen) zusammenfassen und zentral verwalten bzw. überwachen.




Abbildung 2.14 Der Server-Manager unter Windows Server 2016

Für die Installation der Rolle gibt es keine Unterschiede zwischen Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows Server 2019. Zur Installation der Binärdateien benötigen Sie ein Konto mit lokalen Administratorrechten.

Nachdem Sie im Server-Manager die Option ROLLEN UND FEATURES HINZUFÜGEN angeklickt haben, wird der ASSISTENT ZUM HINZUFÜGEN VON ROLLEN UND FEATURES gestartet, der Sie durch die Installation von Rollen und Features leiten wird

(siehe Abbildung 2.15). Alternativ können Sie den Assistenten über den Menüpunkt **VERWALTEN** in der Menüleiste starten. Hier befindet sich auch die Option zum Entfernen von Rollen und Features.




Abbildung 2.15 Der Installationsassistent gibt Empfehlungen.

Der Assistent weist Sie darauf hin, dass ein sicheres Administratorkennwort vergeben sein sollte und dass der Server über eine statische IP-Adresse verfügen sollte. Zusätzlich sollte das System einen aktuellen Patch-Stand aufweisen.

Nach einem Klick auf **WEITER** können Sie den Installationstyp auswählen. Hier stehen Rollen und Features zur Verfügung (**ROLLENBASIERTE ODER FEATUREBASIERTE INSTALLATION**) oder die **INSTALLATION VON REMOTEDESKTOPDIENSTEN**, die in früheren Versionen *Terminaldienste* hießen (siehe Abbildung 2.16).

Nach der Auswahl der rollenbasierten Installation legen Sie fest, ob der lokale Server bearbeitet werden soll oder ob die Aufgaben auf einem verwalteten (Remote-)Server ausgeführt werden. Zusätzlich zu der Auswahl eines Servers können Sie hier auch eine virtuelle Festplatte auswählen und dort offline die Rollen und Features verwalten (siehe Abbildung 2.17).

Nachdem Sie die Festplatte ausgewählt haben, wird sie vom Assistenten analysiert. Er zeigt dann die bereits installierten Rollen und Features an.

Starten Sie anschließend die virtuelle Maschine, die diese virtuelle Festplatte verwendet, stehen die Rollen und Features dort zur Verfügung.




Abbildung 2.16 Auswahl, ob Rollen und Features oder die Remotedesktopdienste installiert werden sollen



Abbildung 2.17 Auswahl des Servers oder einer virtuellen Festplatte

Nach der Auswahl der Online- oder Offline-Installation werden die verschiedenen Serverrollen aufgelistet. Die bereits installierten Rollen werden in der Checkbox ent-

sprechend angezeigt (siehe Abbildung 2.18). Im Assistenten zur Installation von Rollen und Features können Sie keine Rollen und Features entfernen.




Abbildung 2.18 Auflistung der verfügbaren Rollen auf einem Windows Server

Einige Rollen (zum Beispiel Datei-/Speicherdiene) haben mehrere Rollendienste, die Sie auch einzeln auswählen können.

Die Liste der verfügbaren Rollen und Features sieht je nach Betriebssystemversion anders aus, da die verschiedenen Betriebssysteme unterschiedliche Funktionssets haben. In Bezug auf die Zertifikatdienste gibt es aber keine Unterschiede.

Die Zertifikatdienste sind unter der Option ACTIVE DIRECTORY-ZERTIFIKATDIENSTE verfügbar. Auch wenn die Zertifizierungsstelle und/oder der CA-Computer nicht Teil eines Active Directory sind, heißt die Rolle »mit Vornamen« *Active Directory*.

Zu der Active Directory-Zertifikatdienste-Rolle gehören Verwaltungstools. Setzen Sie im Popup-Fenster aus Abbildung 2.19, das nach der Auswahl der Rolle angezeigt wird, ein Häkchen in das Kästchen VERWALTUNGSTOOLS EINSCHLIESSEN, und klicken Sie dann auf FEATURES HINZUFÜGEN, um die Tools automatisch mitzuinstallieren.

Durch die Auswahl der Rolle werden neue Menüpunkte in den Ablauf des Installationsassistenten integriert.




Abbildung 2.19 Installation der Verwaltungstools

Werden die Zertifikatdienste (siehe Abbildung 2.20) auf einem Server installiert, können Sie den Computernamen und die Domänenmitgliedschaft anschließend nicht mehr ändern. Möchten Sie den Hostnamen oder die Domänenmitgliedschaft dennoch ändern, müssen Sie die Zertifikatdienste-Rolle vorher deinstallieren.



Abbildung 2.20 Informationen zu den Zertifikatdiensten

### Vorsicht bei SConfig

Wenn Sie einen Server Core einsetzen (siehe Abschnitt 2.7) und dort das Verwaltungstool *SConfig* verwenden, kann der Server trotz installierter Zertifikatdienste umbenannt werden. Dies kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen.

Die Zertifikatdienste bestehen aus mehreren Rollendiensten (siehe Abbildung 2.21):

- **ZERTIFIZIERUNGSSTELLE** – Dieser Rollendienst stellt die Zertifizierungsstellenfunktionalität zur Verfügung. Darin enthalten sind unter anderem die CA-Datenbank und die Dienste zum Bereitstellen von Sperrlisten und zum Ausstellen von Zertifikaten.

- ▶ **ONLINE-RESPONDER** – Der Online-Responder stellt Sperrinformationen über das *Online Certificate Status Protocol* (OCSP) bereit. Er sollte nicht auf der Zertifizierungsstelle installiert werden, sofern die Zugriffe auf die Zertifizierungsstelle eingeschränkt werden sollen.
- ▶ **REGISTRIERUNGSDIENST FÜR NETZWERKGERÄTE** – Dieser Dienst stellt einen Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte bereit, die das *Simple Certificate Enrollment Protocol* (SCEP) verwenden. Diese Rolle sollte auf einem Server installiert werden, der nicht die Zertifikatdienste ausführt.
- ▶ **ZERTIFIKATREGISTRIERUNGSRICHTLINIEN-WEBDIENST** – Dieser Dienst gestattet es Benutzern und Computern, Richtlinieninformationen abzurufen, auch wenn sie nicht Mitglied der Domäne sind oder sich außerhalb des Netzwerks befinden.
- ▶ **ZERTIFIKATREGISTRIERUNGS-WEBDIENST** – Dieser Dienst gestattet es Benutzern und Computern, Zertifikate anzufordern, auch wenn sie nicht Mitglied der Domäne sind oder sich außerhalb des Netzwerks befinden.
- ▶ **ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN-WEBREGISTRIERUNG** – Dieser Dienst stellt eine Website bereit, auf der Benutzer Zertifikate anfordern können und das Zertifizierungsstellenzertifikat und die Sperrlisten abrufen können. Dieser Dienst ist ein »altes« Feature, das aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar ist. Sie sollten die Webregistrierung nur installieren, wenn Sie sie unbedingt benötigen. Zum Einreichen von Zertifikatanforderungen von Nicht-Windows-Systemen gibt es vielleicht alternative – bessere – Wege, um die Zertifikate anzufordern (siehe Kapitel 4, »Eine Windows-CA-Infrastruktur verwenden«).




Abbildung 2.21 Rollendienste der Zertifikatdienste



### Vorsicht

Nicht alle Zertifikate können über die Website bereitgestellt werden. Zertifikatvorlagen, deren Funktionsebene Windows Server 2008 oder höher ist, werden nicht angezeigt! Diese Vorlagen sind Vorlagen der Version 3.

Wählen Sie die Rollen aus, die Sie installieren möchten, und starten Sie die Installation durch einen Klick auf **INSTALLIEREN** (siehe Abbildung 2.22).



Abbildung 2.22 Bestätigung der Installationsauswahl

Der Fortschritt der Installation wird im Assistenten angezeigt (siehe Abbildung 2.23).




Abbildung 2.23 Anzeige des Fortschritts der Installation

Ist die Installation abgeschlossen, wird eine Zusammenfassung wie in Abbildung 2.24 angezeigt.




Abbildung 2.24 Zusammenfassung der Installation

Sie können nun von hier direkt den Assistenten zum Konfigurieren der Active Directory-Zertifikatdienste starten. Zusätzlich können Sie die Konfigurationseinstellungen exportieren. Dabei wird eine XML-Datei erstellt, mit deren Hilfe die im Assistenten ausgewählten Optionen auf einem anderen Server oder auf mehreren anderen Servern angewendet werden (siehe Abbildung 2.25).

```
<?xml version="1.0"?>
<Objs xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04" Version="1.1.0.1">
- <Obj RefId="0">
  - <TN RefId="0">
    <T>System.Collections.ObjectModel.Collection`1
    [[System.Management.Automation.PSObject, System.Management.Automation,
    Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]</T>
    <T>System.Object</T>
  </TN>
- <LST>
  - <Obj RefId="1">
    - <TN RefId="1">
      <T>Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/Microsoft/Windows/Ser
      <T>Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ROOT/Microsoft/Windows/Ser
      <T>Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#ServerComponent_AD_Certifica
      <T>Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance#MSFT_ServerManagerServerCor
      <T>Microsoft.Management.Infrastructure.CimInstance</T>
      <T>System.Object</T>
    </TN>
    <ToString>ServerComponent_AD_Certificate</ToString>
  - <Props>
    <S N="PSComputerName">PKI-RootCA</S>
  </Props>
  - <MS>
    <I32 N="NumericId">16</I32>
  - <Obj RefId="2" N="__ClassMetadata">
    - <TN RefId="2">
      <T>System.Collections.ArrayList</T>
    </TN>
  </MS>
</Obj>
</Objs>
```

Abbildung 2.25 Die vom Assistenten erstellte XML-Datei

Die exportierte XML-Datei können Sie mithilfe der PowerShell entweder auf einem einzelnen Server oder auf mehreren anderen Servern installieren:

Install-WindowsFeature -ConfigurationFilePath "D:\Vorlage für die Bereitstellungskonfiguration.xml"

#### Listing 2.1 Installation auf einem Server

Install-WindowsFeature -ConfigurationFilePath "D:\Vorlage für die Bereitstellungskonfiguration.xml" -ComputerName \$servername

#### Listing 2.2 Installation auf mehreren Servern

##### 2.3.1 Installation der Rolle mithilfe der PowerShell

Die Rolle mit den entsprechenden Diensten können Sie auch ohne Antwortdatei mithilfe der PowerShell installieren. Dazu verwenden Sie das PowerShell-Cmdlet Install-WindowsFeature.

[ ]	Active Directory-Verbunddienste	ADFS-Federation	Available
[X]	Active Directory-Zertifikatdienste	AD-Certificate	Installed
[X]	Zertifizierungsstelle	ADCS-Cert-Authority	Installed
[ ]	Online-Responder	ADCS-Online-Cert	Available
[ ]	Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte	ADCS-Device-Enrollment	Available
[ ]	Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienst	ADCS-Enroll-Web-Pol	Available
[ ]	Zertifikatregistrierungs-Webdienst	ADCS-Enroll-Web-Svc	Available
[ ]	Zertifizierungsstellen-Webregistrierung	ADCS-Web-Enrollment	Available
[X]	Datei-/Speicherdienste	FileAndStorage-Services	Installed

Abbildung 2.26 Auflisten der installierten und verfügbaren Rollen und Features mit »Get-WindowsFeature«

Möchten Sie Rollen und Features mithilfe der PowerShell installieren, müssen Sie den internen Namen bzw. die Bezeichnung des Dienstes kennen. In Abbildung 2.26 können Sie den Anzeigenamen ACTIVE DIRECTORY-ZERTIFIKATDIENSTE und den Kurznamen AD-CERTIFICATE erkennen. Eine Auflistung der sechs verschiedenen Rollendienste können Sie sich mit dem PowerShell-Befehl (Get-WindowsFeature AD-Certificate).subfeatures anzeigen lassen (siehe Abbildung 2.27).

```
PS C:\> (Get-WindowsFeature AD-Certificate).subfeatures
ADCS-Cert-Authority
ADCS-Online-Cert
ADCS-Device-Enrollment
ADCS-Enroll-Web-Pol
ADCS-Enroll-Web-Svc
ADCS-Web-Enrollment
```

Abbildung 2.27 Anzeigen der Rollendienste mithilfe der PowerShell

Bei der Installation mithilfe der PowerShell tritt häufig der Fehler auf, den Sie in Abbildung 2.28 sehen. Er besagt, dass Sie nicht über die notwendigen Rechte verfügen, um die Änderung (Installation der Rolle) vorzunehmen, obwohl Sie zur Gruppe der lokalen Administratoren gehören, was Sie mit einem Whoami /Groups verifizieren können.

```
PS C:\Users\pkadmin> Install-WindowsFeature AD-Certificate,ADCS-Online-Cert -IncludeAllSubFeature
Install-WindowsFeature : ArgumentNotValid: Die Rolle, der Rollendienst oder der Featurename ist ungültig:
"AD-Certificate". Der Name wurde nicht gefunden.
In Zeile:1 Zeichen:1
+ Install-WindowsFeature AD-Certificate,ADCS-Online-Cert -IncludeAllSu ...
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (AD-Certificate:String) [Install-WindowsFeature], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : NameDoesNotExist,Microsoft.Windows.ServerManager.Commands.AddWindowsFeatureCommand
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
----- ----- ----- ----- -----
False   No      InvalidArgs  {}
```

Abbildung 2.28 Fehlermeldung, wenn die PowerShell nicht als Administrator ausgeführt wird

Ist auf dem Server die Benutzerkontensteuerung – wie empfohlen – aktiviert und verwenden Sie nicht das vordefinierte Administratorkonto, dann werden PowerShell-Konsolen nicht automatisch mit Administratorrechten ausgeführt. Dies führt dazu, dass Sie – obwohl Sie zur Gruppe der Administratoren gehören – nur mit »normalen« Benutzerrechten an dem System angemeldet sind. Um das zu ändern, müssen Sie sich die erhöhten Rechte durch die Option ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN zuweisen (siehe Abbildung 2.29).




Abbildung 2.29 Ausführen der »PowerShell ISE« als Administrator

Wenn Sie die Konfiguration der Benutzerkontensteuerung (siehe Abbildung 2.30) anpassen wollen, können Sie dies entweder in der lokalen Sicherheitsrichtlinie oder zentral über eine Gruppenrichtlinie steuern.

In der Standardkonfiguration ist die Benutzerkontensteuerung für alle Konten aktiviert – außer für das Administrator-Konto. Die Benutzerkontensteuerung sollte nicht deaktiviert werden!

Die Einstellungen in den Richtlinien finden Sie unter COMPUTERKONFIGURATION • WINDOWS-EINSTELLUNGEN • SICHERHEITSEINSTELLUNGEN • LOKALE RICHTLINIEN • SICHERHEITOPTIONEN bzw. bei den Gruppenrichtlinien der Domäne unter COMPUTERKONFIGURATION • RICHTLINIEN • WINDOWS-EINSTELLUNGEN • SICHERHEITSEINSTELLUNGEN • LOKALE RICHTLINIEN • SICHERHEITOPTIONEN.

Nach der Installation der Rolle wird die Zertifikatdienste-Rolle in den Server-Manager integriert. Dort stehen dann neue Verwaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.




Abbildung 2.30 Konfiguration der Benutzerkontensteuerung mithilfe von Richtlinien

Standardmäßig werden im Bereich EREIGNISSE (siehe Abbildung 2.31) Meldungen der letzten 24 Stunden angezeigt, die als KRITISCH, FEHLER oder WARNUNG gekennzeichnet werden. Diese Anzeige ist ein Filter, der die Daten aus der Ereignisanzeige liest. INFORMATIONEN und ältere Ereignisse können über die Ereignisanzeige-Konsole abgerufen werden.




Abbildung 2.31 Der Bereich »Ereignisse« zeigt Meldungen aus der Ereignisanzeige des Dienstes an.

Der Bereich DIENSTE (siehe Abbildung 2.32) listet den Status der Dienste auf, die zu der ausgewählten Rolle gehören. Hier können Sie durch einen Rechtsklick auf den jeweiligen Dienst die notwendigen Dienste starten bzw. stoppen.




Abbildung 2.32 Anzeige der Dienste, die zu einer Rolle gehören

Der BEST PRACTICES ANALYZER (BPA) des Server-Managers gleicht die Konfiguration der installierten Rolle mit den Konfigurationsempfehlungen von Microsoft ab (siehe Abbildung 2.33). Von Zeit zu Zeit werden die Regelwerke, die hinter dem BPA stecken, über Windows Update aktualisiert. Mit dem Menüpunkt BPA-ÜBERPRÜFUNG STARTEN lassen Sie den ausgewählten Dienst überprüfen. Anschließend werden die Ergebnisse angezeigt.




Abbildung 2.33 Der »Best Practices Analyzer« kann eine Rolle überprüfen.

Die **Leistungsanalyse** ist nach der Installation und Konfiguration des Servers nicht aktiv. Sie können sie durch einen Rechtsklick auf den Server • LEISTUNGSDINDIKATOREN STARTEN aktivieren. Die Leistungsanalyse sammelt dann Leistungsdaten des Servers (siehe Abbildung 2.34).




Abbildung 2.34 Abfrage der Leistungsdaten des Servers

Die vom System gesammelten Daten werden im Ordner *C:\PerfLogs* abgelegt (sofern Laufwerk *C:\* das Systemlaufwerk ist).

Im AUFGABEN-Menü gibt es die Möglichkeit, Warnschwellen für die CPU-Auslastung und den verfügbaren Arbeitsspeicher zu konfigurieren.

Wird eine konfigurierte Warnschwelle erreicht bzw. überschritten, werden die relevanten Daten (CPU und Speichernutzung des Systems) gespeichert und können über den Server-Manager abgerufen werden, sodass Sie feststellen können, welcher Dienst oder welcher Prozess beim Erreichen des Schwellenwertes Ressourcen auf dem Sys-

tem belegt hat. In der **Rollenansicht** im Server-Manager ist eine Option integriert, mit der Sie Rollen und Features hinzufügen oder entfernen können (siehe Abbildung 2.35). Hier startet der normale Assistent zum Hinzufügen oder der Assistent zum Entfernen von Rollen.




Abbildung 2.35 Hinzufügen und Entfernen von Rollen und Features

### 2.3.2 Installation der Rolle über das Windows Admin Center

Die Rollendienste können Sie auch mithilfe des Windows Admin Centers installieren.




Abbildung 2.36 Installation der Rollendienste mithilfe des Windows Admin Centers

Bei der Installation stehen alle Rollendienste zur Verfügung. Den Fortschritt der Installation können Sie über das Benachrichtigungsfeld prüfen. Nach der erfolgreichen

Installation muss die Konfiguration entweder über die PowerShell oder über eine Verbindung (Remotedesktop) zum Zielsystem erfolgen.

### 2.3.3 Remoteserver-Verwaltungstools

Sollten Sie feststellen, dass die Verwaltungstools für die Zertifizierungsstelle auf Ihrem Server nicht verfügbar sind, oder sollten Sie die Verwaltungstools auf einem anderen Server installieren wollen, dann können Sie die Remoteserver-Verwaltungstools für die Zertifikatdienste installieren. Diese finden Sie auf einem Server-Betriebssystem unter den FEATURES (siehe Abbildung 2.37).




Abbildung 2.37 Remoteserver-Verwaltungstools für die Zertifizierungsstelle

Über die PowerShell können Sie diese Tools mit dem Befehl `Add-WindowsFeature RSAT-ADCS-Mgmt` installieren.

Es stehen zwei Verwaltungstools für die Zertifikatdienste zur Verfügung:

- ▶ ein Tool für die Zertifizierungsstellenverwaltung
- ▶ ein Online-Respondertool



Abbildung 2.38 RSAT-Tools in der PowerShell

Die Remoteserver-Verwaltungstools (*Remote Server Administration Tools* (RSAT), siehe Abbildung 2.38) stehen auch für die Client-Betriebssysteme zur Verfügung. Hierbei ist zu beachten, dass die Version des Clientbetriebssystems der Server-Betriebssystem-Version entsprechen sollte. Dadurch kann gewährleistet werden, dass alle Funktionen, die der Server bereitstellt, auf dem Client verwaltet und konfiguriert werden können. Setzen Sie einen Windows Server 2012 R2 ein, sollten Sie als Client mindestens Windows 8.1 einsetzen. Verwenden Sie Windows Server 2016 oder Windows Server 2019, sollten Sie als Client Windows 10 in der entsprechenden Version nutzen.

Um die Tools auf einem Client zu installieren, müssen Sie zuerst die Binärdateien in Form eines Installationspaketes auf dem Client installieren. Die Download-Dateien der Remoteserver-Verwaltungstools stehen auf der Microsoft-Website zur Verfügung:

- ▶ **Windows 8.1** – <https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=39296>
- ▶ **Windows 10 vor 1809** – <https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=45520>
- ▶ **Windows 10 nach 1809** – Alternative Verteilmethode (siehe weiter unten im Kapitel)

Nach der Installation des Update-Pakets (siehe Abbildung 2.39) sollten Sie prüfen, ob die Verwaltungstools verfügbar sind. In früheren Versionen von Windows-Betriebssystemen mussten die einzelnen Tools separat installiert werden.




Abbildung 2.39 Installation der RSAT unter Windows 10 (vor 1809)

Aktuell werden alle Tools auf einmal mit der Installation des Update-Pakets bereitgestellt und stehen damit zur Verfügung.

Die einzelnen Konsolen werden in der Systemsteuerung über den Menüpunkt PROGRAMME UND FEATURES verwaltet. Möchten Sie dieses Tool (SYSTEMSTEUERUNG • PROGRAMME • PROGRAMME UND FEATURES, siehe Abbildung 2.40) über die Kommandozeile öffnen, können Sie mit dem Befehl `appwiz.cpl` den *Application Wizard* direkt starten.




Abbildung 2.40 Sie können die Systemsteuerung verwenden, um die RSAT-Tools auf einem Client zu installieren.

Ein Klick auf **WINDOWS-FEATURES AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN** öffnet die Liste der verfügbaren Optionen auf dem Client-Betriebssystem. Durch das Update wurden die Role Administration Tools (auch als RSAT-Tools bezeichnet) hinzugefügt (siehe Abbildung 2.41).




Abbildung 2.41 Übersicht der RSAT-Konsolen, die installiert sind

Seit Windows 10 Version 1809 stehen die Verwaltungstools nicht mehr als separater Download zur Verfügung. Sie müssen nun auf einem Client entweder über den »Features-on-Demand«-Datenträger installiert werden oder in der Systemsteuerung über den Punkt **APPS & FEATURES** (siehe Abbildung 2.42).

Unter dem Menüpunkt **OPTIONALE FEATURES** können Sie nun RSAT-Tools (*Remote Server Administration Tools*) für die Zertifikatdienste auswählen und installieren lassen. Der Vorteil dieser Installationsoption ist die Möglichkeit, Aktualisierungen automatisch über den Microsoft-Store verteilen zu lassen und damit die Anwendung zu aktualisieren.




Abbildung 2.42 Option zum Installieren der »Optionalen Features«




Abbildung 2.43 Auswahl des gewünschten Features

Nach der Installation des Features sind die Verwaltungstools über das Startmenü verfügbar.

### 2.3.4 CAPolicy.inf

Nachdem Sie die Rolle installiert haben, müssen Sie die installierten Rollendienste konfigurieren. Zu diesem Zweck können Sie eine Art Antwortdatei verwenden. Diese Textdatei muss sich im Windows-Ordner (%Windir%) befinden und den Namen *CAPolicy.inf* besitzen.

Darin können Sie Einstellungen vornehmen, die der Konfigurationsassistent ausliest und konfiguriert. Die Einstellungen werden bei der Konfiguration der Rolle sowie beim Erneuern des Zertifizierungsstellenzertifikats angewendet.

Die Datei befindet sich in einem Ordner, in dem nur Mitglieder der lokalen Administratorgruppe Schreibrechte haben. Wenn Sie also einen Texteditor verwenden und die Datei direkt in dem Ordner speichern wollen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Texteditor als Administrator öffnen und die Datei in der ANSI-Codierung speichern.

Die Datei besteht aus verschiedenen Bereichen. Sie beginnt immer mit:

```
[Version]
Signature="$Windows NT$"
```

Der [Version]-Abschnitt muss in der Datei vorhanden sein und muss am Anfang der Datei stehen.

Die einzelnen Abschnitte der *CAPolicy.inf* sind optional und können – je nach Bedarf – in die Datei eingefügt werden.



#### Achtung!

Diese Datei wird nur bei der Konfiguration der Rolle angewendet oder wenn das CA-Zertifikat erneuert wird. Das Erneuern eines CA-Zertifikats erstellt quasi eine neue Instanz der Zertifizierungsstelle. Eine Installation und Konfiguration der Zertifizierungsstelle ist auch ohne Konfiguration der *CAPolicy.inf* möglich.

```
[PolicyStatementExtension]
Policies=Policy1, Policy2
```

Mithilfe der PolicyStatementExtension können Sie Richtlinien (CPS/CP) definieren und in das CA-Zertifikat übernehmen. Die definierten Policies müssen in der Datei ebenfalls definiert werden. Dazu konfigurieren Sie pro Policy einen eigenen Abschnitt mit den Daten:

```
[Policy1]
OID=1.1.1.1.1.1.1
Notice="Text der Policy"
[Policy2]
OID=1.1.1.1.1.1.2
URL=http://crl.ichkanngarnix.de/Policy2.aspx
```

Ein *Object Identifier* (OID) kann entweder ein selbst definierter Wert sein oder ein bei der IANA registrierter öffentlicher Wert.

```
[CRLDistributionPoint]
URL=http://crl.ichkanngarnix.de/RootCA.crl
```

Der Abschnitt CRLDistributionPoint legt die Veröffentlichungspunkte für die Sperrlisten fest.

```
[AuthorityInformationAccess]
URL=http://crl.ichkanngarnix.de/RootCA.crt
```

Im Abschnitt AuthorityInformationAccess legen Sie die Veröffentlichungspunkte für das CA-Zertifikat fest, wenn Clients das Zertifikat herunterladen müssen, um die Zertifikatkette zu bilden.

#### Wichtig!

Bei der Verwendung der *CAPolicy.inf* zur Konfiguration von Sperrlisten-Verteilungspunkten oder zum Zugriff auf Stelleninformationen müssen Sie auch darauf achten, dass Sie Variablen verwenden, sofern Sie eine automatische Anpassung beim Erneuern des CA-Zertifikats erreichen möchten. Hier können Sie entweder mit den Variablen (%3 %8 %9) arbeiten, oder die Texte aus der Konsole verwenden (<CaName>).

Die Einstellungen, die Sie in den Bereichen AuthorityInformationAccess und CRLDistributionPoint vornehmen, wirken sich ausschließlich auf die Ausstellung des CA-Zertifikats aus, sofern es sich um eine Stammzertifizierungsstelle handelt. Diese Einstellungen werden nicht in die Konfiguration der Zertifizierungsstelle übernommen.

```
[CertSrv_Server]
RenewalKeyLength=4096
RenewalValidityPeriod=Years
RenewalValidityPeriodUnits=5
CRLPeriod=Days
CRLPeriodUnits=2
CRLDeltaPeriod=Hours
CRLDeltaPeriodUnits=4
LoadDefaultTemplates=False
```

Im Abschnitt CertSrv\_Server konfigurieren Sie Server-Einstellungen, die in der Registry abgelegt werden und nach der Installation auch manuell konfiguriert werden können.

In RenewalKeyLength legen Sie dann die Schlüssellänge beim Erneuern des CA-Zertifikats fest.

In `RenewalValidityPeriod` und `RenewalValidityPeriodUnits` habe ich in diesem Beispiel die Laufzeit des CA-Zertifikats bei einer RootCA auf 5 Jahre festgelegt.

Die CRL-Werte definieren hier, dass die Basissperrlisten 2 Tage und die Deltasperrlisten 4 Stunden gültig sind.

Im Punkt `LoadDefaultTemplates` legen Sie fest, ob die Unternehmenszertifizierungsstelle automatisch die Standard-Zertifikatvorlagen lädt und damit sofort Zertifikate verteilen kann. `False` bedeutet, dass die Templates nicht geladen werden; `True` bedeutet, dass die Vorlagen bereitgestellt werden und abgerufen werden können.




Abbildung 2.44 Der Zusammenhang zwischen der »CAPolicy.inf« und der Konfiguration in der Zertifizierungsstelle

In Abbildung 2.44 können Sie die Auswirkungen der `CAPolicy.inf` auf die Konfiguration in der Zertifizierungsstelle nachvollziehen. Die Einstellungen unter `[CRLDistributionPoint]` und `[AuthorityInformationAccess]` wirken sich auf die Eigenschaften des Zertifizierungsstellenzertifikats aus. Die Einstellungen `CRLPeriod` und `CRLPeriodUnits` werden für die Einstellungen der Sperrliste in der Konfiguration der Zertifizierungsstelle übernommen.

Für ein Stammzertifizierungsstellenzertifikat ist es nicht zweckmäßig, einen Sperrlisten-Verteilungspunkt »für sich selbst« einzutragen oder einen Verweis, wo das gleiche Zertifikat heruntergeladen werden kann. Daher sollten Sie die Einträge in der `CAPolicy.inf` auf der RootCA nicht konfigurieren. Eine Speicherung des Zertifikats unter `%window%\system32\Certsrv\Certenroll` ist fest im Betriebssystem hinterlegt

und kann auch nicht geändert werden. Mithilfe von Parametern in der `CAPolicy.inf` können Sie Einfluss auf die Zertifikate nehmen, die eine Zertifizierungsstelle (auch eine untergeordnete Zertifizierungsstelle) ausstellen kann. Über die Parameter

`[BasicConstraintsExtension]`

`PathLength=1`

`Critical=Yes`

legen Sie zum Beispiel fest, wie viele Zertifizierungsstellen-Ebenen erstellt werden können.



Abbildung 2.45 Auswirkung der konfigurierten Basiseinschränkung

Im Zertifikat der Zertifizierungsstelle wird eine Basiseinschränkung für die Pfadlänge definiert (siehe Abbildung 2.45). Ist der Wert 1, kann nur noch eine Ebene verwendet werden. Wird auf dieser Zertifizierungsstelle nun ein Zertifikat ausgestellt, wird die EINSCHRÄNKUNG DER PFADLÄNGE auf 0 gesetzt, wie Sie in Abbildung 2.46 sehen. Wenn die Pfadlänge 0 ist, können mit diesem Zertifikat – das ein CA-Zertifikat sein könnte – keine weiteren (untergeordneten) Zertifikate ausgestellt werden.




Abbildung 2.46 Auswirkung der Pfadlänge auf ausgestellte Zertifikate

Auf diese Weise können Sie zum Beispiel verhindern, dass unterhalb einer SubCA weitere SubCAs installiert werden, über die Sie vielleicht keine Kontrolle haben, oder dafür sorgen, dass diese Option in einer Zertifikatverwendungsrichtlinie ausgeschlossen ist.




Abbildung 2.47 Anforderung eines Zertifikats auf einer Zertifizierungsstelle mit einer Pfadlänge von 0

Wird nun auf einer Zertifizierungsstelle mit verbleibender Pfadlänge 0 ein Zertifikat angefordert, wird die Anfrage abgelehnt (siehe Abbildung 2.47) und ein Fehler in der Ereignisanzeige protokolliert. Zusätzlich wird ein Eintrag unter FEHLGESCHLAGENE ANFORDERUNGEN erstellt.

Eine weitere interessante Einschränkung ist die Verwendung der Namenseinschränkung. Damit können Sie konfigurieren, welche Namen zugelassen bzw. verweigert werden. Mit dieser Option können Sie zum Beispiel Wildcard-Zertifikate verweigern.

Wenn Sie in der *CAPolicy.inf* folgende Zeilen ergänzen, wird eine Namenseinschränkung hinterlegt:

```
[Strings]
szOID_NAME_CONSTRAINTS = "2.5.29.30"

[Extensions]
Critical = %szOID_NAME_CONSTRAINTS%
%szOID_NAME_CONSTRAINTS% = "{text}"
_continue_ = "SubTree=Include&"
_continue_ = "DNS = .rheinwerk-verlag.de&"
_continue_ = "DIRECTORYNAME = CN=rheinwerk-verlag.de&

_continue_ = "SubTree=Exclude&"
_continue_ = "DNS = *.rheinwerk-verlag.de&"
```

Listing 2.3 Definition der Namenseinschränkung für eine Zertifizierungsstelle

Diese Einschränkung wird im CA-Zertifikat hinterlegt und kann dort unter den DETAILS abgerufen werden (siehe Abbildung 2.48).

Sie können hier mit Whitelisting und Blacklisting arbeiten. "SubTree=Include&" und "SubTree=Exclude&" können Sie verwenden, um Namen zu erlauben bzw. zu verweigern. Sie müssen dabei auf die Syntax der hinterlegten Werte achten:

**DirectoryName = "DC=contoso,DC=com"** – gestattet jeden Namen unterhalb der Stammdomäne.

- ▶ **DNS = contoso.com** – gestattet \*.contoso.com, zum Beispiel www.contoso.com, aber keine Subdomänen darunter (www.intranet.contoso.com).
- ▶ **DNS = .contoso.com** – gestattet Subdomänen wie www.intranet.contoso.com.
- ▶ **Email = @contoso.com** – gestattet benutzer@contoso.com.
- ▶ **Email = .contoso.com** – gestattet benutzer@intranet.contoso.com.
- ▶ **IPAddress = 192.168.0.0, 255.255.255.0** – gestattet IP-Adressen aus dem angegebenen Subnetz. Das Format ist: {IP-Netzwerkadresse},{Subnetzmaske}




Abbildung 2.48 Im CA-Zertifikat hinterlegte Namenseinschränkungen

Wird nun ein Zertifikat angefordert, das gemäß der Namenseinschränkung nicht gestattet ist, wird die Anforderung mit einem Fehler abgelehnt wie in Abbildung 2.49.




Abbildung 2.49 Verweigern eines Zertifikatrequests aufgrund falscher Namensinformationen

Namenseinschränkungen sollten nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden und nur für Einsatzzwecke, bei denen wenig dynamische Namen und Unterdomänen verwendet werden müssen. Alternativ können Sie – nach dem Ausstellen von den Zertifikaten – diese prüfen und bei Bedarf sperren.

## 2.4 Konfiguration einer einfachen CA-Infrastruktur

In diesem Abschnitt werden wir eine »einfache« CA-Infrastruktur konfigurieren, wie sie beispielweise in Test-Umgebungen ausreichen kann. Dazu habe ich die Vorgaben, die ich in Abschnitt 2.1 erörtert habe, in Tabelle 2.4 zusammengefasst:

	Konfiguration
Anzahl der Ebenen	1
Sicherheitsanforderungen	Keine
Administrative Trennung	Nicht notwendig
Maximale Laufzeit eines Nutzerzertifikats	5 Jahre
Maximale Laufzeit der Zertifizierungsstelle	12 Jahre
Schlüssellänge	2048 Bit
Algorithmus	SHA256/Microsoft Software KSP
Speicherort CRL/AIA	Active Directory (LDAP)
Aktualisierungsintervall der Sperrliste	7 Tage für die Basissperrliste 1 Tag für die Deltasperrliste
Online-Responder	Nein
Schlüsselarchivierung	Nein
Name der Zertifizierungsstelle	Ichkanngarnix Enterprise CA
Installation auf Hardware oder als virtuelle Maschine	Virtuell
Server Core oder grafisches UI	Grafisches User-Interface
Verwendungszwecke der Zertifikate	Arbeitsstationsauthentifizierung Webserver
Webdienste	Nein
CPS/CP	Nein
Anpassung der CAPolicy.inf	Nein

Tabelle 2.4 Parameter einer einfachen CA-Infrastruktur

Abbildung 2.50 zeigt die Umgebung.




Abbildung 2.50 Konfiguration der »einfachen« Umgebung

Die Zertifizierungsstelle soll ins Active Directory integriert werden. Dazu ist es notwendig, dass das Computerkonto in die Domäne aufgenommen wird und die Konfiguration der Zertifizierungsstelle mit einem Konto ausgeführt wird, das Organisationsadministratorrechte (*Enterprise Administrators*) besitzt.

Die Active Directory-Zertifikatdienste wurden – wie in Abschnitt 2.3 beschrieben – mit dem Rollendienst *ADCS-Cert-Authority* installiert. Es wurden sonst keine Zusatzrollen installiert.

### 2.4.1 Konfiguration der Zertifizierungsstelle

Nach der Installation der Rolle können Sie entweder im Zusammenfassungsfenster oder über die Benachrichtigungsfunktion des Server-Managers den Konfigurationsassistenten für die Einrichtung der Zertifizierungsstelle starten.

Mit einem Klick auf ACTIVE DIRECTORY-ZERTIFIKATDIENSTE AUF DEM ZIELSERVER KONFIGURIEREN (siehe Abbildung 2.51) starten Sie einen Assistenten, der Sie durch die Konfiguration der Zertifizierungsstelle leitet (siehe Abbildung 2.52).




Abbildung 2.51 Hinweis im Server-Manager, dass die Konfiguration noch abgeschlossen werden muss



### CAPolicy.inf

Wurde eine *CAPolicy.inf* erstellt und konfiguriert, werden die dort definierten Werte bei der Konfiguration übernommen. Einige Einstellungen werden aber erst angewendet, wenn das CA-Zertifikat erneuert wird.

Das Konto für die Konfiguration muss über lokale Administratorrechte auf dem Server verfügen und – wenn eine Integration in das Active Directory erfolgen soll – über Organisationsadministratorrechte. Diese Rechte können auch an andere Konten delegiert werden, wenn die Verwaltung der Zertifizierungsstelle nicht von den Administratoren des Active Directory durchgeführt werden soll. Bedenken Sie, dass ein Organisationsadministrator auf Systemen, die kein Domänencontroller sind, nur Benutzerrechte besitzt und bei Bedarf in die lokale Gruppe der Administratoren aufgenommen werden muss.




Abbildung 2.52 Festlegen des Kontos, mit dem die Konfiguration durchgeführt wird

Eine Zertifizierungsstelle gehört meistens zum Tier 0 (siehe <https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/identity/securing-privileged-access/securing-privileged-access-reference-material>).

Nach der Konfiguration des zu verwendenden Kontos müssen Sie die Rollendienste auswählen, die im Assistenten konfiguriert werden sollen (siehe Abbildung 2.53).



Abbildung 2.53 Auswahl der zu konfigurierenden Rollendienste

Bei der Auswahl der Dienste stehen nur die über den Server-Manager oder über die PowerShell installierten Rollendienste zur Verfügung. Daher sind in Abbildung 2.53 alle Rollendienste außer ZERTIFIZIERUNGSSTELLE ausgegraut.

Nach der Auswahl der Zertifizierungsstelle legen Sie den INSTALLATIONSTYP fest (siehe Abbildung 2.54). Hier stehen zwei verschiedene Zertifizierungsstellen-Typen zur Auswahl:

- ▶ **UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGSSTELLE (Enterprise CA)** – Eine Unternehmenszertifizierungsstelle ist in das Active Directory integriert und muss auf einem Computer installiert werden, der Mitglied einer Active Directory-Domäne ist. Eine Unternehmenszertifizierungsstelle stellt Zertifikatvorlagen bereit, und Clients (Benutzer oder Computer) können automatisch Zertifikate von dieser CA erhalten, da die Zertifizierungsstelle die Anforderungen der Clients automatisch – basierend auf vergebenen Berechtigungen – prüfen kann. Eine Unternehmenszertifizierungsstelle wird üblicherweise auf der »untersten« Ebene der Infrastruktur verwendet, damit die Vorteile der automatischen Verteilung genutzt werden können.
- ▶ **EIGENSTÄNDIGE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE (Stand-Alone CA)** – Eine eigenständige Zertifizierungsstelle kann auf einem Arbeitsgruppenrechner installiert werden, der nicht Teil einer Domäne ist. Auf einer eigenständigen (alleinstehenden) Zertifizierungsstelle müssen Zertifikatanforderungen manuell freigegeben werden und es können keine Berechtigungen aus dem Active Directory ausgelesen werden. Auf einer alleinstehenden Zertifizierungsstelle stehen auch keine Zertifikatvorlagen zur Verfügung, die bearbeitet werden können. Alleinstehende Zertifizierungsstellen werden üblicherweise für Stammzertifizierungsstellen und Richtlinien-Zertifizierungsstellen verwendet.

Auf jeder Ebene der Hierarchie kann entschieden werden, um welchen Typ es sich handelt.

Sie können also eine Unternehmenszertifizierungsstelle unterhalb einer eigenständigen Zertifizierungsstelle installieren. Ebenso können Sie theoretisch eine eigen-

ständige Zertifizierungsstelle unterhalb einer Unternehmenszertifizierungsstelle installieren, wenn dies Ihren Anforderungen entspricht.



Abbildung 2.54 Auswahl des Installationstyps der Zertifizierungsstelle

Unabhängig von der Auswahl des Installationstyps wählen Sie im folgenden Schritt den Zertifizierungsstellentyp aus (siehe Abbildung 2.55). Hier legen Sie fest, ob es sich bei der CA um eine **STAMMZERTIFIZIERUNGSSTELLE** (*RootCA*) oder um eine **UNTERGEORDNETE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE** (*Subordinate CA, SubCA*) handelt.




Abbildung 2.55 Auswahl, ob es sich um eine RootCA oder eine SubCA handelt

Abhängig von der getroffenen Auswahl wird entweder das CA-Zertifikat selbst erstellt (RootCA) oder es erfolgt eine Abfrage, an welche übergeordnete Zertifizierungsstelle die Zertifikatanforderung gesendet werden soll (SubCA).

Die Konfigurationsschritte auf der linken Seite des Assistenten ändern sich in Abhängigkeit von den ausgewählten Optionen.

Die Zertifizierungsstelle wird ein Schlüsselpaar (privater/öffentlicher Schlüssel) erstellen, sofern kein Schlüssel existiert. Der Assistent bietet Optionen zum Erstellen eines neuen Schlüsselpaars und zum Verwenden existierender privater Schlüssel an (siehe Abbildung 2.56).



Abbildung 2.56 Optionen zur Schlüsselgenerierung

Wenn Sie sich für die Verwendung eines vorhandenen Schlüssels entscheiden, gibt es die Option, ein bereits auf dem Computer installiertes Zertifikat zu verwenden bzw. ein Zertifikat zu importieren.




Abbildung 2.57 Optionen zur Auswahl des Kryptografieanbieters, der Schlüssellänge und des Signaturalgorithmus

Bei der Auswahl der Kryptografieoptionen (siehe Abbildung 2.57) stehen zahlreiche Kryptografieanbieter zur Verfügung. Tabelle 2.5 listet die Anbieter sowie die Schlüssellängen und Algorithmen auf.

Kryptografieanbieter	Schlüssellänge	Hashalgorithmus
<b>Microsoft Base Smart Card Crypto Provider</b>	1024	SHA1
	2048	MD2
	4096	MD4
		MD5
<b>Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0</b>	512	SHA1
	1024	MD2
	2048	MD4
	4096	MD5
<b>ECDSA_P256#Microsoft Smart Card Key Storage Provider</b>	256	SHA1
		SHA256
		SHA384
		SHA512
<b>ECDSA_P521#Microsoft Smart Card Key Storage Provider</b>	521	SHA1
		SHA256
		SHA384
		SHA512
<b>RSA#Microsoft Software Key Storage Provider</b>	512	SHA1
	1024	SHA256
	2048	SHA384
	4096	SHA512
		MD2
		MD4
		MD5
<b>Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0</b>	512	SHA1
	1024	MD2
	2048	MD4
	4096	MD5
<b>ECDA_P521#Microsoft Software Key Storage Provider</b>	521	SHA1
		SHA256
		SHA384
		SHA512

Tabelle 2.5 Kryptografieanbieter, Schlüssellängen und Algorithmen

Kryptografieanbieter	Schlüssellänge	Hashalgorithmus
<b>ECDA_P256#Microsoft Software Key Storage Provider</b>	256	SHA1 SHA256 SHA384 SHA512
<b>Microsoft Strong Cryptographic Provider</b>	512 1024 2048 4096	SHA1 MD2 MD4 MD5
<b>ECDSA_P384#Microsoft Software Key Storage Provider</b>	384	SHA1 MD2 MD4 MD5
<b>Microsoft Base DSS Cryptographic Provider</b>	512 1024	SHA1
<b>RSA#Microsoft Smart Card Key Storage Provider</b>	1024 2048 4096	SHA1 SHA256 SHA384 SHA512 MD2 MD4 MD5
<b>DSA#Microsoft Software Key Storage Provider</b>	512 1024 2048	SHA1
<b>ECDSA_P384#Microsoft Smart Card Key Storage Provider</b>	384	SHA1 SHA256 SHA384 SHA512

Tabelle 2.5 Kryptografieanbieter, Schlüssellängen und Algorithmen (Forts.)

Bei der Auswahl der Einstellungen müssen Sie immer zwischen Sicherheit und Kompatibilität abwägen.

Die Option **ADMINISTRATORINTERAKTION BEI JEDEM ZERTIFIZIERUNGSTELLENZUGRIFF AUF DEN PRIVATEN SCHLÜSSEL ZULASSEN** (siehe Abbildung 2.57) wird häufig in Verbindung mit *Hardware Security Modules (HSM)* verwendet.

Ist diese Option aktiviert, wird bei der Verwendung des privaten Schlüssels der CA eine Authentifizierung abgefragt. Dies ist beim Zugriff auf das HSM notwendig.

Als Name der Zertifizierungsstelle verwendet der Assistent den Hostnamen, gefolgt von »-CA« (siehe Abbildung 2.58). Diesen Namen können Sie gemäß Ihren Vorgaben anpassen. Der Assistent bildet daraus einen *Distinguished Name*, der bei Bedarf manuell geändert werden kann. Die maximale Länge des CA-Namens beträgt 64 Zeichen.

Name der Zertifizierungsstelle

ZIELSERVER  
PKI-EntCA.corp.ichkanngarnix.de

Anmeldeinformationen  
Rollendienste  
Installationstyp  
ZS-Typ  
Privater Schlüssel  
Kryptografie  
**ZS-Name**  
Gültigkeitsdauer  
Zertifikatdatenbank  
Bestätigung  
Status  
Ergebnisse

Geben Sie den Namen der Zertifizierungsstelle an.

Geben Sie einen allgemeinen Namen zur Identifizierung der Zertifizierungsstelle an. Dieser Name wird allen von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikaten hinzugefügt. Die Werte für das DN-Suffix werden automatisch generiert, können jedoch geändert werden.

Allgemeiner Name für diese Zertifizierungsstelle:  
Ichkanngarnix Enterprise CA

Suffix für Distinguished Name:  
DC=corp,DC=ichkanngarnix,DC=de

Vorschau auf Distinguished Name:  
CN=Ichkanngarnix Enterprise CA,DC=corp,DC=ichkanngarnix,DC=de

Abbildung 2.58 Den Namen der Zertifizierungsstelle festlegen

Die Abfrage zur maximalen Laufzeit des CA-Zertifikats (siehe Abbildung 2.59) wird ausschließlich bei der Konfiguration einer Stammzertifizierungsstelle angezeigt.

Gültigkeitsdauer

ZIELSERVER  
PKI-EntCA.corp.ichkanngarnix.de

Anmeldeinformationen  
Rollendienste  
Installationstyp  
ZS-Typ  
Privater Schlüssel  
Kryptografie  
**ZS-Name**  
**Gültigkeitsdauer**  
Zertifikatdatenbank  
Bestätigung  
Status  
Ergebnisse

Geben Sie die Gültigkeitsdauer an.

Wählen Sie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats aus, das für diese Zertifizierungsstelle generiert wird:  
12 Jahre

ZS-Ablaufdatum: 01.09.2029 20:36:00

Der für dieses Zertifizierungsstellenzertifikat konfigurierte Gültigkeitszeitraum sollte den Gültigkeitszeitraum für die Zertifikate überschreiten, die von der Stelle ausgestellt werden.

Abbildung 2.59 Die maximale Laufzeit des CA-Zertifikats definieren

Wird eine untergeordnete Zertifizierungsstelle installiert, bestimmt die Konfiguration der übergeordneten Zertifizierungsstelle die Laufzeit des ausgestellten CA-Zertifikats.

Als Speicherort für die Datenbank (siehe Abbildung 2.60) empfiehlt der Best Practices Analyzer ein Laufwerk (Volume), das nicht das Systemlaufwerk ist. Die Empfehlung basiert darauf, dass die Datenbank eventuell schnell wachsen kann und dadurch das System nicht mehr reagieren wird. Läuft das System zuerst sehr träge und stellt dann wohlmöglich den Betrieb verschiedener Dienste ein, bevor es komplett stehen bleibt.

Wenn die Datenbank der Zertifizierungsstelle den gesamten Festplattenplatz des zugewiesenen Laufwerks aufbraucht, können keine Informationen mehr in die Datenbank geschrieben werden und das System wird die Datenbank – und den Dienst – herunterfahren.

Sie sollten also sicherstellen, dass Sie eine Überwachung einrichten, die Sie warnt und alarmiert, wenn eine Warnschwelle des freien Festplattenplatzes erreicht wird. Dazu können Sie entweder Drittanbieterlösungen verwenden oder Sie richten eine Leistungsindikatorenwarnung mithilfe der Leistungsüberwachung (START • PERFORMANCE) ein.

Besitzt der Server kein weiteres Laufwerk, bleibt nur die Auswahl des Systemlaufwerks.

Zertifizierungsstellendatenbank

ZIELSERVER  
PKI-EntCA.corp.ichkanngarnix.de

Anmeldeinformationen  
Rollendienste  
Installationstyp  
ZS-Typ  
Privater Schlüssel  
Kryptografie  
**ZS-Name**  
Gültigkeitsdauer  
**Zertifikatdatenbank**  
Bestätigung  
Status  
Ergebnisse

Geben Sie die Orte der Datenbank an.

Ort der Zertifikatdatenbank:  
C:\Windows\system32\CertLog

Ort des Zertifikatdatenbankprotokolls:  
C:\Windows\system32\CertLog

Abbildung 2.60 Auswahl des Speicherorts der Datenbank

Nachdem Sie alle Angaben vorgenommen haben, zeigt der Assistent eine Zusammenfassung der Konfiguration wie in Abbildung 2.61 an.



Abbildung 2.61 Zusammenfassung und Bestätigung der Konfiguration

Nach der Bestätigung der Konfiguration wird die Zertifizierungsstelle fertiggestellt bzw. werden die Tätigkeiten basierend auf der Konfiguration ausgeführt. In der von mir hier gewählten Konfiguration wird die Zertifizierungsstellenkonfiguration abgeschlossen und der Dienst gestartet (siehe Abbildung 2.62).




Abbildung 2.62 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach Abschluss des Assistenten wird im Server-Manager der Hinweis, dass die CA noch konfiguriert werden muss, entsprechend aktualisiert (siehe Abbildung 2.63).




Abbildung 2.63 Der Hinweis im Server-Manager wurde aktualisiert.

#### 2.4.2 Konfiguration der Zertifizierungsstelle mithilfe der PowerShell

Für die Konfiguration der Zertifikatdienste gibt es seit Windows Server 2012 R2 ein eigenes Modul, das die notwendigen Befehle (Cmdlets) bereitstellt.

Mit dem PowerShell-Cmdlet `Get-Command -Module ADCSDeployment` können Sie sich die verfügbaren Befehle anzeigen lassen. Ich habe sie in Tabelle 2.6 zusammengefasst.

Cmdlet	Beschreibung
<code>Install-AdcsCertificationAuthority</code>	Dieses Cmdlet installiert eine Zertifizierungsstelle (Rollendienst <i>Zertifizierungsstellen</i> ).
<code>Install-AdcsEnrollmentPolicyWebService</code>	Konfiguriert einen Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienst.
<code>Install-AdcsEnrollmentWebService</code>	Konfiguriert einen Zertifikatregistrierungs-Webdienst.
<code>Install-AdcsNetworkDeviceEnrollmentService</code>	Konfiguriert den Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte.
<code>Install-AdcsOnlineResponder</code>	Konfiguriert einen Online-Responder.
<code>Install-AdcsWebEnrollment</code>	Konfiguriert die Zertifizierungsstellen-Webregistrierung.
<code>Uninstall-AdcsCertificationAuthority</code>	Entfernt eine Zertifizierungsstelle. (Der Rollendienst ist nach wie vor installiert.)
<code>Uninstall-AdcsEnrollmentPolicyWebService</code>	Entfernt die Konfiguration des Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienstes.

Tabelle 2.6 Die PowerShell-Cmdlets des Moduls »ADCSDeployment«

Cmdlet	Beschreibung
Uninstall-AdcsEnrollmentWebService	Entfernt die Konfiguration eines Zertifikatregistrierungs-Webdienstes.
Uninstall-AdcsNetworkDeviceEnrollmentService	Entfernt die Konfiguration eines Registrierungsdienstes für Netzwerkgeräte.
Uninstall-AdcsOnlineResponder	Entfernt die Konfiguration des Online-Responders.
Uninstall-AdcsWebEnrollment	Entfernt die Konfiguration der Zertifizierungsstellen-Webregistrierung.

Tabelle 2.6 Die PowerShell-Cmdlets des Moduls »ADCSDeployment« (Forts.)

Falls Sie die Konfiguration der soeben konfigurierten Zertifizierungsstelle lieber mit der PowerShell vornehmen möchten, können Sie folgenden Befehl dazu verwenden:

```
Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA
-CryptoProviderName "RSA#Microsoft Software Key Storage Provider"
-KeyLength 2048 -HashAlgorithmName "SHA256"
-CACommonName "Ichkanngarnix Enterprise CA"
-ValidityPeriod Years -ValidityPeriodUnits 12
-DatabaseDirectory "C:\Windows\System32\Certlog"
-LogDirectory "C:\Windows\System32\Certlog"
```

Listing 2.4 Installation der Zertifizierungsstelle mit der PowerShell

Die Rückmeldung der PowerShell ist bei einer erfolgreichen Konfiguration eher spartanisch (siehe Abbildung 2.64). Sollte es zu einem Fehler gekommen sein, wird eine Fehlermeldung in rotem Text angezeigt.

```
Bestätigung
Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?
Ausführen des Vorgangs "Install-AdcsCertificationAuthority" für das Ziel "TN00-SUBMEM02".
[J] Ja [A] Ja, alle [N] Nein, keine [H] Anhalten [?] Hilfe (Standard ist "J"): j
ErrorId ErrorString
-----
```

Abbildung 2.64 Rückmeldung der PowerShell nach einer erfolgreichen Konfiguration

#### 2.4.3 Schnelle Überprüfung der Konfiguration und Anpassen der Konfiguration

Unsere erste Zertifizierungsstelle ist nun betriebsbereit und wird im Hintergrund auch schon Zertifikate verteilen. Domänencontroller werden – sobald sich eine Unternehmenszertifizierungsstelle im Active Directory registriert hat – diese Zertifizierungsstelle kontaktieren, sofern die Standard-Zertifikatvorlagen veröffentlicht

wurden. Ein Domänencontroller hat auf der Zertifikatvorlage das Recht *Lesen, Registrieren und Automatisch Registrieren* und wird damit das Zertifikat automatisch registrieren.

Wenn Sie prüfen möchten, welche Änderungen an Ihrer Umgebung durch die Installation vorgenommen wurden, gibt es verschiedene Prüfpunkte, an denen Sie die Einstellungen und Registrierungen der Zertifizierungsstelle kontrollieren können.

Im Server-Manager auf der Zertifizierungsstelle können Sie sehr einfach den Zustand des CA-Dienstes untersuchen (siehe Abbildung 2.65). Dort erhalten Sie auf dem Dashboard einen Überblick über den Zustand des Dienstes und sehen Einträge aus der Ereignisanzeige.



Abbildung 2.65 Übersicht der AD-Zertifikatdienste im Server-Manager

Mit der Installation und Konfiguration der Rolle wurde ein Windows-Dienst registriert (siehe Abbildung 2.66). Dieser wird im Kontext des LOKALEN SYSTEMS ausgeführt und wird in der Dienste-Konsole aufgelistet. Der STARTTYP des Dienstes ist für einen automatischen Start konfiguriert.




Abbildung 2.66 »Active Directory-Zertifikatdienste« als registrierter Dienst

Wenn Sie die Verwaltungskonsole für die Zertifizierungsstelle starten (siehe Abbildung 2.67), erkennen Sie anhand des grünen Icons am Computerkonto neben dem CA-Namen, dass der Dienst gestartet ist.

Sollte es zu Problemen kommen und kann der Dienst nicht gestartet werden, ist hier ein schwarzes Quadrat zu sehen.




Abbildung 2.67 Die Verwaltungskonsole der Zertifizierungsstelle

Die kompletten Optionen der Konsole und die Eigenschaften der Zertifizierungsstelle werden in Abschnitt 2.6 behandelt.

Das Vorhandensein des Knotens ZERTIFIKATVORLAGEN ist ein Indiz dafür, dass es sich bei der Zertifizierungsstelle um eine Unternehmenszertifizierungsstelle handelt. Der Großteil der Konfiguration der Zertifizierungsstelle wird in der Registrierung gespeichert und kann mithilfe des Registrierungs-Editors (RegEdit) angezeigt und bearbeitet werden (siehe Abbildung 2.68).




Abbildung 2.68 Konfigurationseinstellungen des »CertSvc« in der Registrierung

Die Konfiguration liegt unter `HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<Name der Zertifizierungsstelle>`. Die Verwaltungstools für die Zertifizierungsstelle lesen und schreiben Konfigurationsänderungen in die Registrierung. Einige Änderungen benötigen einen Neustart des Dienstes, damit die Änderungen wirksam werden.

Der Konfigurationsassistent hat in dem Ordner, der bei der Konfiguration als Datenbankordner angegeben wurde, die Datenbank mit den notwendigen Dateien abgelegt (siehe Abbildung 2.69).




Abbildung 2.69 Inhalt des Datenbank-Ordners

Die folgende Liste bietet eine Übersicht über diese Dateien und ihre Verwendung:

- ▶ `<Name der CA>.edb` – Das Datenbankformat der CA-Dienste ist eine EDB-Datenbankdatei. Die Datenbankdatei hat den Namen `<Name der CA>.edb`.
- ▶ `tmp.edb` – eine temporäre Datenbank, die vom CA-Dienst verwendet wird
- ▶ `edbtmp.log` – die Transaktions-Logdatei der Temp-Datenbank
- ▶ `edb.log` – die Logdatei der CA-Datenbank. Bei dem Datenbanksystem handelt es sich um eine transaktionale Datenbank. Alle Änderungen an der Datenbank werden zuerst in einer Log-Datei gespeichert und im Anschluss in die Datenbankdatei übertragen.
- ▶ `edb.chk` – Anhand der Checkpoint-Datei stellt das Datenbanksystem fest, welche Inhalte der Logdatei bereits in die Datenbank übertragen wurden.
- ▶ `edbres00001.jrs` und `edbres00002.jrs` – Die beiden Reserve-Dateien sind Platzhalter. Sollte die Festplatte volllaufen und die Datenbank nicht sauber heruntergefahren werden können, können Sie diese beiden Dateien löschen und dann den Dienst beenden, sodass die Datenbank in einen sogenannten *Clean Shutdown State* überführt werden kann.

Durch die Installation einer Unternehmenszertifizierungsstelle wurden Anpassungen an der Active Directory-Umgebung vorgenommen. Die Informationen wurden

im Konfigurationscontainer der AD-Datenbank abgelegt. Diese Informationen werden auf alle Domänencontroller der Gesamtstruktur repliziert. Dies bedeutet, dass die Informationen auf allen Domänencontrollern Ihrer Umgebung lokal gespeichert werden und von dort abgerufen werden können, auch wenn Ihre Umgebung aus mehreren AD-Domänen besteht, die Teil einer Gesamtstruktur (*Forest*) sind.

Den Inhalt der Konfigurationspartition des Active Directory können Sie sich mit jedem LDAP-Browser anzeigen lassen. Windows Server bringen hierfür die Tools *LDAP.exe* und *ADSIEDit* mit, die Teil der Remoteserververwaltungstools für Active Directory sind.

Alternativ können Sie auch die ACTIVE DIRECTORY-STANDORTE UND -DIENSTE-Konsole verwenden (siehe Abbildung 2.70).




Abbildung 2.70 Aktivieren der »Erwachsenenansicht«

Damit die Dienste aus der Konfigurationspartition in der Konsole angezeigt werden, müssen Sie die Ansicht anpassen.



### Dienstknoten anzeigen

Damit der Menüpunkt DIENSTKNOTEN ANZEIGEN verfügbar ist, muss der oberste Eintrag in der Baumstruktur (ACTIVE DIRECTORY-STANDORTE UND -DIENSTE) ausgewählt sein.

Nach der Auswahl der erweiterten Anzeige werden die SERVICES-Informationen angezeigt. Die Einträge für die Zertifikatdienste werden unter dem Container PUBLIC KEY SERVICES aufgelistet (siehe Abbildung 2.71).

Der Container CERTIFICATION AUTHORITIES (RootCA) beinhaltet eine Liste der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen. CAs, die hier eingetragen sind, werden automatisch bei Domänenmitgliedern in den lokalen Speicher der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen übernommen.




Abbildung 2.71 Die »Public Key Services« im Konfigurationscontainer

Unternehmenszertifizierungsstellen (siehe Abbildung 2.72) werden im Active Directory unter ENROLLMENT SERVICES registriert, sodass Clients, die Zertifikate beziehen wollen, eine Liste der Zertifizierungsstellen abrufen und diese kontaktieren können, um Zertifikate zu registrieren.




Abbildung 2.72 Der Container »Enrollment Services« beinhaltet Unternehmenszertifizierungsstellen.

Auf der Zertifizierungsstelle kann das selbstsignierte CA-Zertifikat über die *Verwaltungskonsole* (CertLm.msc) angezeigt werden.

Abbildung 2.73 zeigt, dass es sich um ein selbstsigniertes Zertifikat handelt, denn Antragsteller (AUSGESTELLT FÜR) und Aussteller (AUSGESTELLT VON) sind identisch. Der Schlüssel am Icon zeigt an, dass das System im Besitz des privaten Schlüssels ist.




Abbildung 2.73 Prüfung des CA-Zertifikats

Da der Eintrag im Konfigurationscontainer eingetragen ist, wird das CA-Zertifikat im Speicher der vertrauenswürdigen CAs installiert (siehe Abbildung 2.74). Dadurch werden alle Zertifikate, die von der RootCA kommen, als vertrauenswürdig eingestuft. Das Synchronisieren der Clients erfolgt durch ein GUpdate /force oder durch einen Neustart des Systems (obwohl die Verteilung nicht per Gruppenrichtlinie erfolgt).




Abbildung 2.74 Die neue RootCA ist im Speicher der vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen gelistet.

Wenn Sie die Zertifizierungsstellen-Verwaltungskonsole öffnen und dort die Eigenschaften der CA auswählen, wird als Erstes die Registerkarte **ALLGEMEIN** angezeigt (siehe Abbildung 2.75). Hier finden Sie die Version des CA-Zertifikats. ZERTIFIKAT NR. 0 bedeutet, dass es sich um das erste Zertifikat der Zertifizierungsstelle handelt. Wenn ein CA-Zertifikat erneuert wird, wird die laufende Nummer hochgezählt.

Ein Klick auf ZERTIFIKAT ANZEIGEN zeigt die kompletten Eigenschaften des CA-Zertifikats an (siehe Abbildung 2.76). Hier können Sie auch die konfigurierten 12 Jahre Laufzeit erkennen.




Abbildung 2.75 Übersicht des CA-Zertifikats




Abbildung 2.76 Eigenschaften des CA-Zertifikats

Die Registerkarte **ERWEITERUNGEN** listet die Sperrlisten-Verteilungspunkte und den Zugriff auf die Stelleninformationen auf. In den Anforderungen an die Zertifizierungsstelle hatten wir definiert, dass die Sperrlisten und das CA-Zertifikat im Active Directory veröffentlicht werden sollen. Dies ist die Standard-Konfiguration – sofern keine Anpassung in der *CAPolicy.inf* vorgenommen wurde.




Abbildung 2.77 Die Sperrlisten-Verteilungspunkte, die auf der CA konfiguriert sind

Eine detaillierte Konfiguration der *Sperrlisten-Verteilungspunkte* (CDP) und der *Zugriff auf Stelleninformationen* (AIA, siehe Abbildung 2.78) wird in Abschnitt 2.6 erläutert.




Abbildung 2.78 Quellen zum Abruf des CA-Zertifikats

Eine weitere Konfigurationsanforderung ist das Intervall für die Veröffentlichung von Sperrlisten.

In der CA-Verwaltungskonsole können Sie die Zeiträume durch einen Rechtsklick auf **GESPERRTE ZERTIFIKATE** und durch Auswahl der Eigenschaften konfigurieren (siehe Abbildung 2.79). Hier gibt es dann die Option, unterschiedliche Intervalle für Basis- und Deltasperrlisten zu konfigurieren.

Eine Zertifizierungsstelle wird Sperrlisten automatisch erneuern, sobald diese ablaufen. Abhängig von der Konfiguration wird die CA die Sperrlisten an vorgegebenen Speicherorten ablegen.




Abbildung 2.79 Konfiguration der Sperrlisten

Eine Prüfung der Zertifikatvorlagen zeigt, dass diese Zertifizierungsstelle bereits Zertifikatvorlagen geladen hat und damit diese Zertifikate bereitstellen kann. Eine Konfiguration der *CAPolicy.inf* hätte dies verhindern können.

Die Vorlagen werden im Active Directory gespeichert. Die in Abbildung 2.80 angezeigte Liste ist eine Teilmenge der im AD gespeicherten Vorlagen.

Werden Vorlagen auf einer Zertifizierungsstelle gelöscht, bedeutet dies nicht, dass sie auch in der AD-Datenbank gelöscht werden.

Eine Anforderung an die Infrastruktur war die Gültigkeit der Clientzertifikate. Die maximale Laufzeit soll 5 Jahre betragen. Die maximale Gültigkeitsdauer eines Zertifikats einer eigenständigen Zertifizierungsstelle beträgt 1 Jahr, die maximale Laufzeit einer Unternehmenszertifizierungsstelle 2 Jahre. Diese Werte können Sie mit dem Kommandozeilentool CertUtil anzeigen lassen bzw. anpassen (siehe Abbildung 2.81).




Abbildung 2.80 Anzeige der aktivierte Zertifikatvorlagen

```
C:\>certutil -getreg ca\val*
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\Ichkanngarnix Enterprise CA\val*:
Werte:
  ValidityPeriod      REG_SZ = Years
  ValidityPeriodUnits REG_DWORD = 2
CertUtil: -getreg-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
```

Abbildung 2.81 So lesen Sie die maximale Laufzeit eines Zertifikats aus, das von der CA ausgestellt wird.

CertUtil -getreg liest Registrierungswerte. Mithilfe von RegEdit können Sie die Informationen ebenfalls auslesen.

Viele der Konfigurationen bestehen aus zwei Werten (siehe Abbildung 2.82):

- ▶ aus einer Einheit, in der die Zeit angegeben wird (VALIDITYPERIOD)
- ▶ aus einem Wert, der die Laufzeit angibt (VALIDITYPERIODUNITS)




Abbildung 2.82 Die »ValidityPeriod« in der Registry

Eine Anpassung der Werte erfolgt über Certutil -setreg mit den entsprechenden Parametern aus Abbildung 2.83.




Abbildung 2.83 Der Versuch der Anpassung der maximalen Laufzeit eines Zertifikats

Bei der Verwendung von CertUtil in der Kommandozeile sollten Sie genau prüfen, welche Parameter Sie eingeben. Wenn Sie sich den eingegebenen Befehl in Abbildung 2.83 genau anschauen, können Sie feststellen, dass im Befehl ein Tippfehler enthalten ist. Der Befehl hätte CertUtil -setreg ca\validityperiodunits 5 lauten müssen. Bei einem falschen Parameter wird der falsche Wert in die Registrierung eingetragen und bleibt ohne Funktion (siehe Abbildung 2.84).




Abbildung 2.84 In der Registrierung wurde ein falscher Wert eingetragen.

Sie können in der Ausgabe des Befehls an der Anzeige des »alten« Wertes erkennen, dass ein Wert geändert wurde. Fehlt dieser Teil der Ausgabe bei Ausführung des Befehls, sollten Sie die Syntax und den Wert prüfen, da der Verdacht nahe liegt, dass Ihnen ein Tippfehler unterlaufen ist.

```
C:\>certutil -setreg ca\validityperiodunits 5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\EntCASHA1\ValidityPeriodUnits:
```

Alter Wert:

```
ValidityPeriodUnits REG_DWORD = 2
```

Neuer Wert:


```
ValidityPeriodUnits REG_DWORD = 5
```

CertUtil: -setreg-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

Der Dienst "CertSvc" muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

**Listing 2.5** Ausgabe der Anpassung mit der Information zum »alten Wert«

Das gleiche Problem besteht, wenn Sie den notwendigen »\« mit einem »/« verwechseln. Die Ausgabe wird hier auch keinen Fehler auswerfen, sondern einen entsprechenden Wert (siehe Abbildung 2.85) in der Registrierung eintragen, der ohne Funktion bleibt und auch nicht den gewünschten Effekt hat.



**Abbildung 2.85** Bei der Verwendung eines »/« wird der falsche Eintrag eine Ebene höher erstellt.

Nach der Anpassung der Werte muss der Dienst neu gestartet werden, damit die Änderungen aktiv werden. Wurden bereits Zertifikate mit der alten (verkürzten) Laufzeit ausgestellt, werden diese Zertifikate nicht aktualisiert. Die geänderte Konfiguration betrifft nur neu ausgestellte Zertifikate.

## Auf einen Blick

1	Public Key Infrastructure und Certificate Authority .....	15
2	Aufbau einer Windows-CA-Infrastruktur .....	85
3	Anpassung der Zertifizierungsstelle und Verteilen von Zertifikaten .....	297
4	Eine Windows-CA-Infrastruktur verwenden .....	391
5	Betrieb und Wartung einer Windows-CA-Infrastruktur .....	673

# Inhalt

Materialien zum Buch .....	10
Vorwort .....	11
Geleitwort des Fachgutachters .....	13

## 1 Public Key Infrastructure und Certificate Authority

15

<b>1.1 Was ist ein Zertifikat? .....</b>	17
1.1.1 Symmetrische und asymmetrische Kryptografie .....	17
1.1.2 Verschlüsselung und Signatur .....	19
1.1.3 Eigenschaften eines Webserver-Zertifikats .....	24
1.1.4 Zertifikate in Windows-Systemen .....	32
1.1.5 Die Gültigkeit von Zertifikaten prüfen .....	40
1.1.6 Häufige Fehlermeldungen bei der Verwendung von Zertifikaten .....	51
<b>1.2 Zertifizierungsstellen .....</b>	63
1.2.1 Aufgaben einer Zertifizierungsstelle .....	63
1.2.2 Zertifizierungsstellen-Hierarchie .....	64
1.2.3 Kommerzielle und private Zertifizierungsstellen .....	67
1.2.4 Alleinstehende Zertifizierungsstellen und Unternehmenszertifizierungsstellen .....	68
1.2.5 Aktualisierung der Stammzertifikat-Updates auf den Systemen .....	69
<b>1.3 Aufbau einer Infrastruktur für öffentliche Schlüssel .....</b>	71
<b>1.4 Protokolle und Algorithmen .....</b>	73
1.4.1 Symmetrische Protokolle .....	73
1.4.2 Asymmetrische Verfahren .....	74
1.4.3 Dateiformate rund um Zertifikate .....	75

## 2 Aufbau einer Windows-CA-Infrastruktur

85

<b>2.1 Notwendige Parameter und Rahmenbedingungen für eine CA-Installation .....</b>	86
2.1.1 Festlegen der Zertifikate, die ausgestellt werden .....	94

<b>2.2</b>	<b>Installationsvoraussetzungen für eine CA</b>	95
2.2.1	Security Compliance Manager	95
2.2.2	Security Compliance Toolkit	101
<b>2.3</b>	<b>Installation der AD CS-Rolle</b>	103
2.3.1	Installation der Rolle mithilfe der PowerShell	111
2.3.2	Installation der Rolle über das Windows Admin Center	115
2.3.3	Remoteserver-Verwaltungstools	116
2.3.4	CAPolicy.inf	120
<b>2.4</b>	<b>Konfiguration einer einfachen CA-Infrastruktur</b>	126
2.4.1	Konfiguration der Zertifizierungsstelle	127
2.4.2	Konfiguration der Zertifizierungsstelle mithilfe der PowerShell	137
2.4.3	Schnelle Überprüfung der Konfiguration und Anpassen der Konfiguration	138
<b>2.5</b>	<b>Installation einer mehrstufigen CA-Infrastruktur</b>	150
2.5.1	Installation der Offline-Stammzertifizierungsstelle	152
2.5.2	Die Umgebung für die Speicherung der Sperrlisten und der CA-Zertifikate vorbereiten	175
2.5.3	Installation der untergeordneten Unternehmenszertifizierungsstelle	186
<b>2.6</b>	<b>Die Funktionsweise der installierten Umgebung prüfen</b>	213
<b>2.7</b>	<b>Installation einer Zertifizierungsstelle auf einem Windows Server Core</b>	216
<b>2.8</b>	<b>Zertifikatrichtlinie und Zertifikatverwendungsrichtlinie</b>	223
2.8.1	Zertifikatrichtlinie	223
2.8.2	Zertifikatverwendungsrichtlinie	224
2.8.3	Sicherheitsrichtlinie	227
2.8.4	Verwendung der Dokumente im System	227
<b>2.9</b>	<b>Verwendung von Hardware-Security-Modulen (HSMs)</b>	230
2.9.1	Ein HSM für eine Zertifizierungsstelle verwenden	231
2.9.2	HSMs als Speicher für andere Zertifikate	234
<b>2.10</b>	<b>Installation der zusätzlichen AD CS-Rollendienste</b>	238
2.10.1	Installation und Konfiguration der Webregistrierung	238
2.10.2	Installation und Konfiguration des Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienstes (CEP) und des Zertifikatregistrierungs-Webdienstes (CES)	246
2.10.3	Installation und Konfiguration eines Online-Responders	252
2.10.4	Installation und Konfiguration des NDES	262
<b>2.11</b>	<b>Hochverfügbarkeit</b>	266
2.11.1	Zertifizierungsstelle	267
2.11.2	Online-Responder	274

2.11.3	Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte	275
2.11.4	Zertifikatregistrierungs-Webdienst und Zertifikatrichtlinien-Webdienst (CEP/CES)	275
2.11.5	Zertifizierungsstellen-Webregistrierung	275
<b>2.12</b>	<b>PowerShell-Skripte für die Installation</b>	275
2.12.1	Einstufige Umgebung	277
2.12.2	Mehrstufige Umgebung	278
<b>2.13</b>	<b>Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung</b>	284
2.13.1	Einstufige Umgebung	284
2.13.2	Mehrstufige Umgebung	286

### 3 Anpassung der Zertifizierungsstelle und Verteilen von Zertifikaten

297

<b>3.1</b>	<b>Konfiguration einer Zertifizierungsstelle</b>	297
3.1.1	Konfiguration der CA-Eigenschaften	297
3.1.2	Konfigurationen in der CA-Konsole	317
3.1.3	Konfiguration der Schlüsselarchivierung	327
<b>3.2</b>	<b>Zertifikatvorlagen verwalten</b>	340
<b>3.3</b>	<b>Zertifikate an Clients verteilen</b>	361
3.3.1	Autoenrollment über Gruppenrichtlinie	361
3.3.2	Manuelles Registrieren mithilfe der Zertifikatverwaltungskonsole	364
3.3.3	Zertifikate mit der Kommandozeile registrieren	377
3.3.4	Einen Registrierungs-Agenten verwenden	379
3.3.5	Massenanforderung	386

### 4 Eine Windows-CA-Infrastruktur verwenden

391

<b>4.1</b>	<b>Zertifikate für Webserver</b>	391
4.1.1	Wie funktioniert SSL?	392
4.1.2	Die Zertifizierungsstelle vorbereiten	400
4.1.3	Anfordern und Ausrollen eines Webserver-Zertifikats	406
<b>4.2</b>	<b>Clientzertifikate zur Authentifizierung an einem Webserver</b>	428
<b>4.3</b>	<b>Zertifikate für Domänencontroller</b>	434
4.3.1	Domänencontroller	434
4.3.2	Domänencontrollerauthentifizierung	435

4.3.3	Kerberos-Authentifizierung .....	436
4.3.4	LDAP over SSL .....	438
4.3.5	Verzeichnis-E-Mail-Replikation .....	445
<b>4.4</b>	<b>EFS verwenden .....</b>	<b>447</b>
4.4.1	EFS konfigurieren .....	448
4.4.2	Zusammenfassung und Fakten zum Einsatz von EFS .....	461
<b>4.5</b>	<b>BitLocker und die Netzwerkentsperrung .....</b>	<b>461</b>
4.5.1	BitLocker für Betriebssystemlaufwerke .....	462
4.5.2	BitLocker für zusätzliche Festplattenlaufwerke .....	474
4.5.3	BitLocker To Go für Wechseldatenträger .....	476
4.5.4	Zertifikate und BitLocker .....	482
4.5.5	BitLocker Netzwerkentsperrung .....	495
4.5.6	BitLocker verwalten .....	504
<b>4.6</b>	<b>Smartcard-Zertifikate verwenden .....</b>	<b>510</b>
4.6.1	Physische Smartcards .....	510
4.6.2	Virtuelle Smartcards .....	525
4.6.3	SCAMA – Smart Card based Authentication Mechanism Assurance .....	533
<b>4.7</b>	<b>Den WLAN-Zugriff mit Zertifikaten absichern .....</b>	<b>539</b>
4.7.1	Netzwerkrichtlinienserver .....	540
4.7.2	WLAN-Authentifizierung mit Protected-EAP .....	547
4.7.3	WLAN mit Clientzertifikaten .....	558
<b>4.8</b>	<b>Verwendung von 802.1x für LAN-Verbindungen .....</b>	<b>565</b>
<b>4.9</b>	<b>Den VPN-Zugang mit Zertifikaten absichern .....</b>	<b>571</b>
<b>4.10</b>	<b>Zertifikate zur Absicherung von Netzwerkkommunikation mit IPSec verwenden .....</b>	<b>586</b>
<b>4.11</b>	<b>Zertifikate für Exchange verwenden .....</b>	<b>601</b>
<b>4.12</b>	<b>S/MIME verwenden .....</b>	<b>608</b>
<b>4.13</b>	<b>Die Codesignatur verwenden .....</b>	<b>629</b>
4.13.1	Signatur von PowerShell-Skripten .....	632
4.13.2	Signatur von Makros .....	636
4.13.3	Signatur von ausführbaren Dateien .....	638
<b>4.14</b>	<b>Zertifikate bei den Remotedesktopdiensten verwenden .....</b>	<b>641</b>
4.14.1	Konfiguration von Remotedesktop (Admin-Modus) .....	641
4.14.2	Konfiguration der Remotedesktopdienste (Terminalserver-Modus) .....	648
4.14.3	Zertifikate für RemoteApps .....	655

<b>4.15</b>	<b>Zertifikate für Hyper-V .....</b>	<b>658</b>
<b>4.16</b>	<b>Zertifikate für das Windows Admin Center .....</b>	<b>661</b>
<b>4.17</b>	<b>CEP und CES .....</b>	<b>662</b>
<b>4.18</b>	<b>Zertifikate für VMware .....</b>	<b>667</b>
<b>5</b>	<b>Betrieb und Wartung einer Windows-CA-Infrastruktur .....</b>	<b>673</b>
<b>5.1</b>	<b>Überwachung der Zertifizierungsstelle .....</b>	<b>673</b>
5.1.1	Funktionsüberwachung .....	673
5.1.2	Auditing .....	675
<b>5.2</b>	<b>Ein CA-Zertifikat erneuern .....</b>	<b>675</b>
<b>5.3</b>	<b>Sicherung und Wiederherstellung .....</b>	<b>682</b>
5.3.1	Backup und Restore einer CA .....	683
5.3.2	Aktivieren des Mailversands zur Nachverfolgung der ausgestellten Zertifikate .....	688
5.3.3	Notfallsignatur einer Sperrliste .....	689
<b>5.4</b>	<b>Eine Zertifizierungsstelle migrieren .....</b>	<b>691</b>
<b>5.5</b>	<b>Eine Zertifizierungsstelle entfernen .....</b>	<b>693</b>
<b>5.6</b>	<b>Wartungsaufgaben an der Datenbank .....</b>	<b>695</b>
<b>5.7</b>	<b>Mimikatz .....</b>	<b>697</b>
<b>5.8</b>	<b>Zertifikatmanagement mit dem Microsoft Identity Manager (MIM) .....</b>	<b>701</b>
<b>5.9</b>	<b>Sonstiges .....</b>	<b>702</b>
5.9.1	Zertifikate im Zertifikatspeicher eines Systems finden, die bald ablaufen .....	702
5.9.2	Skript zum Löschen von Zertifikaten aus der CA-Datenbank .....	703
5.9.3	Skript zur Warnung vor ablaufenden Zertifikaten in der CA-Datenbank .....	703
5.9.4	PowerShell-Modul mit zusätzlichen Optionen für die Zertifizierungsstelle .....	703
	<b>Glossar .....</b>	<b>707</b>
	<b>Index .....</b>	<b>719</b>